

ANVÄNDARMANUAL

LogTrade Connect för Microsoft Dynamics NAV

Sammanfattning


LogTrade Connect är en integrerad tilläggslösning till Microsoft Dynamics NAV som erbjuder transportadministrativa funktioner direkt i NAV genom att ansluta till molntjänsten LogTrade 2.0.

I LogTrade Connect skapas en sändning (ofta baserat på ett källdokument som t.ex. en försäljningsorder). Sändningen kompletteras med uppgifter om antal kolli, kollislag, vikt, volym, tilläggstjänster etc. Sändningen skickas till LogTrade som kontrollerar information och hanterar utskrift av nödvändiga etiketter och dokument. LogTrade kommunicerar även med transportörer för frakttariffer, bokning etc.

LogTrade Connect finns i en basversion som kan kompletteras med en mer avancerad modul kallad "LogTrade Connect Advanced Management".

LogTrade Connect är certifierad av Microsoft i enlighet med kraven för CfMD "Certified for Microsoft Dynamics".

Översiktsskildern nedan visar de olika systemens förhållande och relation till transportörer. Transportörerna i bilden är endast några exempel. Utöver de transportörer som LogTrade har fasta kopplingar mot kan använda egendefinierade transportörer. Nedanstående transportörer är endast exempel.



Innehåll

2.	Begreppsförklaringar	8
3.	Snabbinställningar	9
4.	Sändning	15
4.1	Snabbflikar	16
4.1.1	Allmänt	16
4.1.2	Rader	19
4.1.3	Kommunikation	19
4.1.4	Transportvillkor	20
4.1.5	Spridning.....	20
4.1.6	Detaljer	20
4.2	Menyflikar	21
4.2.1	Start	21
4.2.2	Åtgärder.....	22
4.2.3	Analysera	23
4.3	Adresser.....	25
4.3.1	Snabbflikar	25
4.4	Sändningsstatistik.....	27
4.5	Farligt gods	28
4.6	Kollin.....	30
4.7	Kostnader	31
4.8	Kopplade källdokument.....	32
4.9	Händelser.....	32
4.10	Meddelanden	33
4.11	Fritexter	33
4.12	Länkar	34
4.13	Instruktioner	34
4.14	Tilläggstjänster	35
4.15	Webbshopinstruktioner	36
4.16	Tullfaktura	36
4.16.1	Snabbflikar	37
4.16.2	Beräkning av tullfakturarader	39
4.16.3	Fritexter	39
4.16.4	Utskrift.....	39

4.17	Leveransdokument.....	41
4.17.1	Snabbflikar.....	41
5.	Kolli.....	43
5.1	Snabbflikar.....	44
5.1.1	Allmänt	44
5.1.2	Mottagare.....	44
5.1.3	Artikelrader.....	45
5.1.4	Ingående kollin	45
5.1.5	Valfritt data.....	45
5.1.6	Detaljer	45
5.2	Menyflikar	45
5.2.1	Start	45
5.3	Utskrift.....	46
6.	SMS.....	47
6.1	Kolumner	47
6.2	Menykommandon	47
6.3	Systemhändelser	48
7.	Arbetsblad för sändningar.....	49
7.1	Menyflikar	49
7.1.1	Start	49
7.1.2	Åtgärder.....	50
7.1.3	Analysera	50
8.	Speditörsfakturaimport.....	51
8.1	Hämta fakturor från LogTrade.....	52
8.2	Läsa in excelfil.....	52
8.3	Speditörsfaktura	53
8.3.1	Snabbflikar	53
8.3.2	Menyflikar.....	55
9.	Rapporter	56
9.1	Transportkostnader – detaljerad	56
9.2	Transportkostnader – summerad.....	56
9.3	Leveransstatistik.....	56
10.	Historik	57
10.1	Frisläppta sändningar	57
10.1.1	Kommandon	57

10.2	Arkiverade sändningar	57
10.3	Arkiverade speditörsfakturer	57
10.4	Meddelandelogg.....	58
10.4.1	Menyflikar.....	59
11.	Periodiska aktiviteter.....	60
11.1	Hämta faktiska leveransdatum.....	60
11.2	Ta bort oanvända inställningar för tilläggstjänster	60
11.3	Postnummerkontroll	61
11.3.1	Inställningar	62
12.	Inställningar	63
12.1	LogTrade Connect inställningar	64
12.1.1	Snabbflikar	64
12.2	Avancerade inställningar	71
12.2.1	Snabbflikar.....	71
12.3	Skrivarköer.....	73
12.4	Användarinställningar	74
12.5	Datorinställningar	75
12.6	Lagerställeinställningar.....	75
12.7	Transportörer	75
12.7.1	Transportörsproduktlista.....	76
12.7.2	Transportörsproduktkort.....	77
12.7.3	Menyflikar.....	78
12.7.4	Kopiera inställningar.....	79
12.7.5	Kollislag.....	79
12.7.6	Standardtilläggstjänster	80
12.7.7	Giltiga transportvillkor.....	80
12.7.8	Standard sändningsåtgärder	80
12.8	Varuslag	81
12.9	Kollislaggenvägar	81
12.9.1	Kollislagrelationer	81
12.9.2	Kollislag genvägsinställningar	82
12.10	Export/import av inställningar	83
12.11	Omappade speditörer och servicekoder	83
12.12	Språk.....	84
12.13	Kostnadskoder	84

12.13.1	Kostnadsberäkningsregler	85
12.14	Transportrabatter	86
12.15	Sändningsåtgärd inställningar	86
12.16	Rapportval	86
12.17	Speditörshändelser	87
12.18	Fraktberäkningskoder	87
12.19	Orderautomation	88
12.20	Kommunikation	89
12.20.1	SMS-mallar	89
12.20.2	Standardtextinställningar	93
12.20.3	Leveransnotifieringsregler	93
12.21	Datamappningar	94
12.21.1	Anpassade fältmappningar	94
12.21.2	Ersättningspostnummer	95
12.21.3	Trunkeringsregler	95
12.21.4	Adressinställningar	96
12.22	Betalare	96
12.22.1	Standardbetalare	97
12.22.2	Betalarkundnr	97
12.23	Transportvillkor	98
12.23.1	Transportvillkorslista	98
12.23.2	Transportvillkor inställningar	98
12.24	Tilläggstjänster	99
12.24.1	Genvägar	99
12.24.2	Tilläggstjänst inställningar	100
12.24.3	Standardvärden för parametrar	101
12.24.4	Datatyper	102
12.25	Avsändare	102
12.25.1	Avsändarlista	102
12.25.2	Auktorisationer	103
12.26	Sändningsmallar	103
12.26.1	Sändningsmallista	103
12.26.2	Sändningsmall inställningar	104
12.27	Spridning	105
12.27.1	Spridningspunkter	105

12.27.2	Spridningspunktinställningar	106
12.28	Speditörsfaktura	107
12.28.1	Importmetoder	107
12.28.2	Excelspecifikationer	108
12.28.3	Snabbflikar	108
12.29	Tullfaktura	110
12.29.1	Texter	110
12.29.2	Landinställningar	110
12.30	Farligt gods	111
12.30.1	Farligt Gods	111
12.30.2	Artikelinställning	112
12.30.3	Sjötransportdefinitioner	112

2. Begreppsförklaringar

BEGREPP	FÖRKLARING
LOGTRADE	En molnbaserad tjänst för transportadministrativa funktioner. Kommunikation med LogTrade sker med s.k. web services.
LOGTRADE CONNECT	En tilläggslösning till Dynamics NAV som ansluter NAV till LogTrade i molnet för att hantera bokning av transport, utskrift av etiketter etc.
LOGTRADE CONNECT ADVANCED MANAGEMENT	Ett tilläggspaket till LogTrade Connect innehållande mer avancerad funktionalitet som tullfaktura, spridningssändningar, stöd för distributionslager i NAV etc.
SÄNDNING	I NAV: Det "dokument" man arbetar med för att ange mottagare, kollislag, antal kolli, vikt etc. Skickas till LogTrade för behandling. I den fysiska världen: Ett eller flera kollin som skickas till en mottagare.
TRANSPORTÖR	Den som transporterar varorna. Motsvarar och länkas till Speditör i NAV
EGEN TRANSPORTÖR	En i LogTrade egendefinierad transportör (till skillnad från de transportörer LogTrade har inbyggt stöd för).
PRODUKT	Transportörens produkt. T.ex. Företagspaket 16:00. Motsvarar och länkas till Speditörsservice i NAV.
TILLÄGGSTJÄNST	En transportörs- och produktspecifik tjänst som t.ex. avisering, kyltransport som kopplas till en sändning.
VALIDERA	Att skicka sändning till LogTrade för kontroll. Kontroll sker av postnummer, vikter, giltiga/obligatoriska uppgifter etc.
FRISLÄPPA	Att slutföra sändningen i NAV och markera att sändningen lämnat lagret och att transport till mottagaren påbörjats.
KÄLLDOKUMENT	Ett dokument i NAV som sändningen är baserad på. T.ex. Försäljningsorder, överföringsorder etc.
SÄNDNINGSMALL	En mall som definierats i LogTrade innehållande t.ex. avsändare, transportör, tilläggstjänster etc.
SPRIDNINGSSÄNDNING	En sändning till vilken andra sändningar kopplats för samleverans till en spridningspunkt.
SPRIDNINGSPUNKT	En punkt dit samleverans sker och varifrån leverans till enskilda mottagare sker.
KONSOLIDERING	Sammanslagning av sändningar med samma mottagare, transportör och produkt. Konsolidering sker baserat på logik i LogTrade.

3. Snabbinställningar

Grundinställningarna i LogTrade Connect görs enklast med installationsguiden.


Innan du startar installationsguiden skall följande uppgifter vara tillgängliga:

- LogTrade licensnummer
- LogTrade användarnamn
- LogTrade lösenord
- NAV licensfil uppdaterad med tillgång till LogTrade Connect uppladdad i databasen och servern tjänsten omstartad.

Installationsguiden startas från menyfliken i LogTrade Connect Setup. Guiden kan startas, stängas och startas om och kommer att hålla reda på vilket steg som har avslutats eller inte. När knappen Slutför väljs kommer guiden markeras som slutförd, välkomstmeddelande i inställningarna tas bort och guiden är inte längre möjlig att starta. Om du trycker på Avsluta innan alla åtgärder har genomförts (genomföra = trycka på Nästa i ett steg) måste du bekräfta avslut av guiden även om det finns ofullständiga steg. Observera att när du trycker på Nästa i ett steg kan du inte gå tillbaka och göra om steget.

Introduktion

Det första steget är en enkel introduktion till guiden.



Steg 1 - LogTrade inloggningsuppgifter

I det här steget anger du licensnummer, användarnamn och lösenord. När du trycker Nästa hämtas vissa grunddata från LogTrade.

Redigera - LogTrade Connect inställningsguide

Åtgärder

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Uppdatera

Sida

Först ska vi kontrollera inloggningsuppgifterna och ladda ner några inställningar

Ange licensnr, användar-ID, lösenord och klicka Nästa.

LogTrade licensnr:

LogTrade användar-id:

LogTrade lösenord:

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Stäng

Steg 2 – Standardinställningar

Det här steget laddar ner många färdiga grundinställningar som krävs för att LogTrade Connect skall fungera. Det här steget tar normalt några minuter att slutföra eftersom det för varje transportör och produkt sker import från LogTrade av produktspecifika inställningar. Efter importen från LogTrade hämtas övriga grundinställningar från den i guiden angivna xml-filen.

Redigera - LogTrade Connect inställningsguide

Åtgärder

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Uppdatera

Sida

Här skapar vi många grundinställningar. Normalt hämtas detta från webben, men du kan välja en egen fil om du vill.

Förutom standardinställningarna kommer kollislag, tilläggstjänster etc. att hämtas från LogTrade.

Filkälla:

Filsökväg/URL:

Filnamn: ...

Klicka Nästa för att fortsätta.

(det tar flera minuter att ladda ner alla inställningar från LogTrade, så ha tålamod och vänta tills nästa sida i guiden visas).

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Stäng

Steg 3 – Behörigheter

Det här steget skapar behörighetsuppsättningar.

Redigera - LogTrade Connect inställningsguide

Åtgärder

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Uppdatera

Sida

LogTrade Connect kan skapa behörighetsuppsättningar. Nedan ges förslag på namn för behörighetsuppsättningarna.

Inställningar: LTC-INST

Arbeta med sändningar: LTC-SÄNDNING

Läsa: LTC-LÄSA

Det här steget är redan klart. Klicka Nästa eller Hoppa över för nästa steg.

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Stäng

Steg 4 – Nummerserier

Det här steget skapar nummerserier.

Redigera - LogTrade Connect inställningsguide

Åtgärder

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Uppdatera

Sida

LogTrade Connect använder olika nummerserier för test- resp. produktionssändningar. Nedan ges förslag på nummerserier och startnr.

Sändningsnr-serie: LTC

Startnr: LTC0000001

Testsändningsnr-serie: T-LTC

Test startnr: T-LTC0000001

Klicka Nästa för att fortsätta.

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Stäng

Steg 5 – Transportörer och produkter

I detta steg skapas relationerna mellan Transportörer/produkter i LogTrade och Speditörer/servicekoder i NAV. På rader utan produktnamn skall relationen mellan transportör och speditören anges. På rader med både transportör och produkt skall både speditörskod och servicekod anges. För att underlätta detta arbete är det möjligt att importera en XML-fil med dessa relationer genom att använda kommandot "Importera speditörsmapplingar" på åtgärdsfliken.

På varje rad är det också möjligt att ange en speditörskod/-servicekod att ersätta med den angivna speditören/servicekoden på raden. Detta kommer (när du trycker Nästa) att uppdatera alla förekomster av den ersatta speditören/servicekoden. Det är också möjligt att definiera kundnummer och EUR-pall kundnummer för speditör/servicekoder på raderna.

Redigera - LogTrade Connect inställningsguide

Åtgärder

Bakåt Nästa Hoppa över Uppdatera Slutför Importera speditörsmapplingar

Sida

Transportörer och produkter i LogTrade måste länkas till speditörer och speditörstjänster i NAV.

På rader med enbart transportör anger du speditörskod. På rader med både transportör och produkt anger du både speditör och servicekod.

Om du inte registrera mappningarna manuellt kan du importera mappningar från en xml-fil.

Klicka Nästa för att fortsätta.

Speditör/speditör servicekod mappningsrader

Sök Filter Rensa filter

Transportörsnamn	Produktnamn	Speditörkod	Speditör servicekod	Ersätt speditörkod	Ersätt speditör servicekod	Betalarkun...	EUR-pallku...
AgilityNordic							
AgilityNordic	AgilityNordic_Bil						
BestNordic							
BestNordic	BestNordic_HomeDelivery						
BringNorway							
BringNorway	BringNorway_Bedriftspakke						
BringNorway	BringNorway_Bedriftspakke...						
BringNorway	BringNorway_CarryOnBusin...						
BringNorway	BringNorway_Groupage						
BringNorway	BringNorway_KlimanoytralS...						
BringNorway	BringNorway_Minipakke						

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Stäng

Steg 6 – Transportvillkor

I detta steg skapas relationer mellan leveransmetoder i NAV och leveransvillkor i LogTrade. För att underlätta detta arbete finns ett kommando "Föreslå inställningar" i menyfliken som skapar relationer automatiskt där leveransmetodens kod motsvarar leveransvillkorets kod (eller där transportens kod finns i beskrivningen av leveransvillkoret. Detta förslag täcker normalt inte alla nödvändiga relationer, men det är en bra start.

Redigera - LogTrade Connect inställningsguide

Åtgärder

Bakåt Nästa Hoppa över Uppdatera Slutför Föreslå inställningar Sida

Här kopplar du transportvillkor i LogTrade till leveransvillkor i NAV.

Du kan använda funktionen Föreslå inställningar ovan för att skapa kombinationer mellan leveransvillkor och transportvillkor.

Klicka Nästa för att fortsätta.

Transportvillkor inställningar

Filter Rensa filter

Leveransvill...	Speditörskod	Speditör servicekod	Transportvil...	Beskrivning	Använd betalare
					☐

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Stäng

Steg 7 – Övriga inställningar

I det här steget anges några standardinställningar som varuslag, skrivarkö etc.

Redigera - LogTrade Connect inställningsguide

Åtgärder

Bakåt Nästa Hoppa över Uppdatera Slutför Sida

Här gör vi de sista inställningarna innan vi är klara.

Standard varuslagskod:

Inrikes landkod:

Driftläge:

Standard skrivarkö:


Skapa rollcenter och diagram: ☒

Klicka Nästa för att fortsätta.

Bakåt Nästa Hoppa över Slutför Stäng

Avslutning

Den sista delen i guiden innehåller länkar till nedladdning av Integrated Printer samt instruktioner för installationen av densamma.



4. Sändning

Sändningen är det centrala dokumentet i LogTrade Connect. Den fysiska leveransen av ett eller flera kollin till en varumottagare motsvaras i NAV av sändningen. Sändningen innehåller information om avsändare, upphämningsplats, mottagare, leveransmottagare, tilläggstjänster, kollin, vikter etc. Sändningen skickas till LogTrade för validering varefter utskrift av etiketter och dokument sker.

Namn- och adressuppgifter för leveransadress kan anges direkt på sändningen medan adressuppgifter för avsändare, upphämtning, mottagare etc. anges i ett separat fönster kopplat till sändningen.

Sändning kan kopplas till ett eller flera bakomliggande dokument (order etc.) direkt eller via dist. lager utleverans eller lagerplockning. Sändning kan även skapas direkt mot kund, leverantör etc. eller helt manuellt.

Redigera - Sändning - LTC70-02170 - Fotograferna AB

Allmänt

Nr:	LTC70-02170	Utleveransdatum:	2017-04-06
Källdokumenttyp:	Förs.order	Lagerställe:	BLÅ
Källdokumentnr:	1488	Betalare:	Avsändare
Ursprungstyp:	Kund	Betalande kundnr:	160218
Ursprungsnr:	10000	Antal EUR-pallar:	
Leveransnamn:	Fotograferna AB	Speditörskod:	DHL
Leveransadress:	Marknadsgatan 192	Speditör servicekod:	PAKET
Leveranspostnr:	212 15	Skrivarkö:	Standard
Leveransort:	MALMÖ	LogTrade status:	
Leveranskontaktperson:	Herr Jonas Hasselberg	Pris:	

Rader

Rad	Antal kolli	Kollislag ge...	Kollislagkod	Kollisbesk...	Varuslagskod	Varubeskrivning	Vikt	Emballagevikt	Totalvikt
1	1	PKT1	PC	Paket	MATERIAL	Material	5,3	0,1	5,4

Kommunikation 08-112233 | fotograferna.ab@cronuscorp.net

Transportvillkor CPT

Spridning

Detaljer

Statistik

Antal kolli:	1
Totalvikt:	5,4
Totalvolym:	0,027
Flakmeter:	
Pris:	
Valutakod:	
Antal pallplatser:	
Antal kopplade spridnings...	
Antal kopplade källdokume...	
Antal konsoliderade sändni...	
Antal tilläggstjänster:	1
Antal anpassade fältmappni...	2

Översikt

Spårning

Skickad till LogTrade:

Godsupplysningsnr:

Godsupplysningsnr retur:

Bokningsstatus:

Mottagare

Namn: Fotograferna...

Referens:

Transportörskundnr: 12345678

EUR-pallkundnr: 111111

Avsändare

Namn: CRONUS Sve...

Referens: 1488

Transportörskundnr: 160218

EUR-pallkundnr:

Hämtning

Namn: Blåa lagret

OK

4.1 Snabbflikar

4.1.1 Allmänt

Fliken Allmänt innehåller sändningens viktigaste uppgifter som:

- Hur sändningen är kopplad till ett källdokument i NAV.
- Var leverans skall ske.
- Vem som skall leverera.
- Vem som ska betala frakten.
- Var etiketter skall skrivas ut.

Leveransadressen är den adress dit varorna skall levereras. Dessa namn- och adressuppgifter återfinns på sändningens allmänt-flik och hämtas från leveransnamn-/adress på källdokument.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
NR	Sändningens nr
KONSOLIDERINGSNR	Om LogTrade har konsoliderat sändningen med annan sändning visas det sändningsnumret här.
DIST.LAGER UMLEVERANSNR	Koppling till dist. lager utleverans
LAGERPLOCKNINGSNR	Koppling till lagerplockning
KÄLLDOKUMENTTYP	Dokumenttypen för det dokument som ligger till grund för sändningen. Giltiga värden är: • Försäljningsorder • Försäljningsreturorder • Överföringsorder • Inköpsorder • Inköpsreturorder • Serviceorder • Bokförd utleverans • Överföringsutleverans • Inköpsreturutleverans • Serviceutleverans
KÄLLDOKUMENTNR	Dokumentnumret för det dokument som sändningen är baserad på.
RESTORDER	Om sändningens källdokument har en utleverans sedan tidigare markeras sändningen som restorder för att kunna definiera avvikande transportrabatter för restorder. Om sändningen har ett eller flera länkade källdokument som inte är restordrar märks sändningen inte som restorder. Restorder avser bara källdokumenttyperna Försäljningsorder och Serviceorder.
URSPRUNGSTYP	Representerar de olika typer av entiteter i NAV som en sändning kan baseras på. Giltiga värden är: • Kund • Leverantör • Kontakt • Anställd • Resurs • Ansvarsenhet • Lagerställe
URSPRUNGSNR	Kundnr, leverantörsnr etc.
LEVERANSADRESSKOD	Om ursprungstyp är kund eller leverantör kan leveransadress väljas
LEVERANSNAMN	Namn och adressuppgifter som beskriver var den fysiska leveransen skall ske.
LEVERANSADRESS	

LEVERANSADRESS 2	
LEVERANSADRESS 3	
LEVERANSPOSTNR	
LEVERANSORT	
LEVERANSDELSTAT	
LEVERANSLAND-/REGIONKOD	
LEVERANSKONTAKTPERSON	
UTLEVERANSDATUM	Datum för utleverans. Standardvärdet styrs i inställningarna. Kan vara blankt, arbetsdatum eller källdokumentets leveransdatum.
LAGERSTÄLLEKOD	Det lagerställe varifrån transport sker. Standardvärde för ny sändning hämtas från användarinställningarna. Vid val av källdokument eller ursprungsnummer hämtas eventuell lagerställekode från källdokument/ursprung.
BETALARE	Beskriver vem som betalar frakten. Giltiga värden är: • Avsändare • Mottagare • Annan
BETALANDE KUNDNR	Kundnummer för fraktbetalare. Hämtas från Avsändarkundnr eller Mottagarkundnr beroende på värdet för Betalare. Om Betalare är "Annan" är fältet redigerbart.
ANTAL EUR-PALLAR	Antalet helpallar. Om kollislaggenvägar har definierats och palltyp angetts på någon av dessa tillåts inte manuell uppdatering av "Antal EUR-pallar" eftersom fältet då skall beräknas automatiskt baserat på valda kollislaggenvägar.
SPEDITÖRKOD	Den speditör som skall transportera varorna. Vald speditör måste vara kopplad till en transportör
SPEDITÖR SERVICEKOD	Speditörens servicekod (t.ex. Företagspaket 16:00). Vald servicekod måste vara kopplad till en transportörsprodukt.
SÄNDNINGSMALLKOD	Sändningsmallar definieras i LogTrade och innehåller uppgifter om transportör, produkt, tjänster etc. Om sändningsmallkod anges töms därför fälten för speditörs- och servicekod. Standardvärde för sändningsmallkod kan definieras i Sändningsmallinställningarna.
SKRIVARKÖ	Anger till vilken skrivare utskrifter kommer att skickas. Skrivarköer hämtas till listan med skrivarköer från LogTrade och det är möjligt att ange en standard skrivarkö generellt, per lagerställe, per fysisk dator eller per användare.
LOGTRADE STATUS	Beskriver vilken status sändningen har i LogTrade efter sändning. En icke frisläppt sändning har normalt status "Sparad" eller "Validerad". Status "Sparad" innebär att sändningen skickats till och sparats i LogTrade. Någon validering/kontroll, bokning etc. har inte skett. Sändningen finns tillgänglig i LogTrade och kan vid behov fortsätta hanteras i LogTrade. Status "Validerad" innebär att sändningens uppgifter är kontrollerade med avseende på vald transportör/produkt. Lyckad validering innebär att sändningen uppfyller de villkor transportören ställer för transport av varan. Vid validering sker normalt utskrift av paketetiketter och i förekommande fall fraktsedel. Om validering i LogTrade misslyckas får sändningen status "Felaktig" När sändning frisläpps ändras status till "Frisläppt" och sändningen flyttas till tabell med frisläppta sändningar.
BOKFÖRINGSHÄNDELSE	Styr om källdokument skall bokföras när sändningen ändrar status och vid vilken status i så fall bokföring skall ske. Giltiga värden är: • [Blank] (ingen bokföring) • Validera • Frisläpp

BOKFÖRING	Styr vilken typ av bokföring som skall ske när en bokföringshändelse triggas. Giltiga värden är: • [Blank] (användaren väljer manuellt) • Leverera • Leverera och fakturera
SKRIV UT VID BOKFÖRING	Styr om utskrift (följesedel/faktura) skall ske i samband med bokföring.

4.1.2 Rader

En sändningsrad innehåller information om ingående varor i leveransen. Kopplat till en sändning kan en eller flera sändningsrader registreras. När sändningsrader registreras underhålls automatiskt den bakomliggande kollispecifikationen som efter validering i LogTrade uppdateras med kollinummer.

Kopplat till en sändningsrad kan uppgifter om farligt gods registreras.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
ANTAL KOLLI	Antalet fysiska kollin
KOLLISLAG GENVÄGSKOD	Kollislaggenvägar är transportörs benämningar på kollislag. En genväg kopplas till de faktiska transportörsprodukterna via genvägsrelationer. Kopplat till en kollislaggenväg kan egenskaper för genvägen definieras som vikt, volym, kostnadskod etc.
KOLLISLAGSKOD	Kollislagskoden är det transportörsspecifika kollislaget. Om kollislaggenväg används tilldelas kollislag automatiskt. Vid manuellt val av kollislag visas i urvalslistan de kollislag som i LogTrade per transportör är markerade som Egna kollislag. För att välja kollislag utöver de som markerats som "egna" måste den avancerade listan öppnas där filtret kan tas bort.
KOLLIBESKRIVNING	Kollislagets beskrivning
VARUSLAGSKOD	Beskriver varornas typ. Listan över varuslag redigeras manuellt och en standard varuslagkod kan anges i inställningarna
VARUBESKRIVNING	Varuslagskodens beskrivning
VIKT	Här anges varornas vikt. Om emballagevikt är angiven anges vikten exkl. emballage.
EMBALLAGEVIKT	Emballagevikt kan anges separat i detta fält. Om kollislaggenvägar används kan emballagets vikt anges på genvägen.
TOTALVIKT	Detta fält beräknas automatiskt baserat på vikt och emballagevikt.
VOLYM	Här anges varornas volym. Om inte emballagevolym anges volymen exkl. emballage
EMBALLAGEVOLYM	Emballagevolym kan anges separat i detta fält. Om kollislaggenvägar används kan emballagets volym anges på genvägen.
TOTALVOLYM	Detta fält beräknas automatiskt baserat på volym och emballagevolym.
FLAKMETER	Antalet flakmeter som varorna på sändningsraden kräver.

4.1.3 Kommunikation

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
LEVERANS TELEFONNR	Kontaktuppgifter till leveransadressen hämtas i första hand via en fritextsökning i kontaktregistret baserat på källdokumentets leveranskontaktperson. Om ingen träff fås i kontaktregistret används uppgifter från ursprungsnr (kund, leverantör etc)
LEVERANS MOBILTELEFONNR	
LEVERANS E-POST	
LEVERANS E-POST SPRÅK	Detta fält styr språket i utgående e-postkommunikation som sker från LogTrade Connect. Om kunden, leverantören etc. har en språkkod som inte är blank eller SVE används ENU (engelska).

4.1.4 Transportvillkor

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
LEVERANSVILLKORSKOD	Leveransvillkorskod ärvs från kund, order etc.
TRANSPORTVILLKORSKOD	Om leveransvillkoret är mappat till ett transportvillkor och transportvillkoret är tillåtet på den aktuella transportörsprodukten visas transportvillkoret i detta fält.
TRANSPORTVILLKORSPLATS	I listan över transportvillkor kan standard villkorsplats anges. Baserat på den inställningen kan detta fält automatiskt tilldelas mottagarorten eller avsändarorten.

4.1.5 Spridning

Spridning innebär att flera sändningar grupperas i en och samma spridningssändning för att sändas till en gemensam spridningspunkt där de enskilda sändningarna går vidare till de enskilda leveransadresserna. Ett typiskt scenario för användning av spridningssändning är vid export då spridningssändningen förtullas i sin helhet istället för att förtulla varje enskild sändning.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
FRÅN SPRIDNINGSPUNKTKOD	Anger från vilken spridningspunkt en sändning skall skickas till leveransmottagare.
TILL SPRIDNINGSPUNKTKOD	Anger till vilken spridningspunkt en spridningssändning skall sändas.
SPRIDNINGSSÄNDNINGSNR	När en sändning kopplats till en spridningssändning uppdateras detta fält med spridningssändningens nr.
RETURNAMN	Namnet från en eventuell returadress.

4.1.6 Detaljer

Fliken "Detaljer" innehåller övriga fält som LogTrade hanterar. Alla fält kan ej appliceras på alla transportörer eller produkter.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
VALFRITT DATA 1	Information som ej går vidare till transportören och ej skrivs ut. Kan tex användas för att styra Business Rules i LogTrade.
VALFRITT DATA 2	Se "Valfritt data 1"
VALFRITT DATA 3	Se "Valfritt data 1"
VALFRITT DATA 4	Se "Valfritt data 1"
VALFRITT DATA 5	Se "Valfritt data 1"
TUR	Används ej.
RUTT	Möjlighet att specificera ruttkod
TRANSPORTSTÖD	Vissa delar av Norrland kan söka transportbidrag för att få stöd för högre transportkostnader.
SPECIALKVANTITET	Fraktberäkningsmängd
SPECIALKVANTITETKOD	Fraktberäkningskod
TREDJEPART UNDERADRESS-ID	Id för tredjepartsbetalare, register underhålls i LogTrade. Rekommenderas ej vid normala flöden.
AVISERING UNDERADRESS-ID	Id för avsieringsadress, register underhålls i LogTrade. Rekommenderas ej vid normala flöden.
OMBUDS-ID	När utlämningsstället är ett ombud (t.ex. Schenker PrivPack Ombud) kan lookup göras i detta fält för att visa en lista över ombud nära leveransmottagaren. Förfrågan skickas on-lite till LogTrade som returnerar en urvalslista. Listan innehåller öppettider och även koordinater så att man i lista kan välja att visa ett ombud på karta.
TRANSPORTTYP	Paket eller Dokument
AVSÄNDARSTÄLLE-ID	Avsändarens platskod

ANVÄND RETURETIKETT	För vissa transportörsprodukter kan en returetikett skrivas ut med automatik baserat på ordinarie sändning.
MOTTAGARSTÄLLEID	Id för mottagare, register underhålls i LogTrade. Rekommenderas ej vid normala flöden.
SCHENKER OPAL-NR	Lokalt bokningsnr för Schenker. Normalt inställt i LogTrade.
SCHENKER KONTORSNR	Beteckning för det Schenkerkontor avsändaren tillhör
ÅTGÄRD VID EJ UTFÖRD LEVERANS	Anger vad som skall ske om leverans ej kan utföras. Möjliga val är "Hantera som övergiven", och "Returnera till avsändare"
PORTKOD	Eventuell portkod till trappuppgång
ANTAL EUR-HALVPALLAR	Antalet halvpallar. Om kollislaggenvägar har definierats och palltyp angetts på någon av dessa tillåts inte manuell uppdatering av "Antal EUR-halvpallar" eftersom fältet då skall beräknas automatiskt baserat på valda kollislaggenvägar.
ANTAL EUR-KVARTSPALLAR	Antalet kvartspallar. Om kollislaggenvägar har definierats och palltyp angetts på någon av dessa tillåts inte manuell uppdatering av "Antal EUR-kvartspallar" eftersom fältet då skall beräknas automatiskt baserat på valda kollislaggenvägar.
KONSOLIDERINGS-ID	Endast sändningar med samma konsoliderings-id kan konsolideras. Normalt är detta fält tomt.
TRANSITHANDLING	Ett begrepp på Export Accompanying Document (EAD) för export till Tyskland där tullvärde överstiger med än 1.000EUR.
LEVERANS TILL BOSTAD	Anger om leverans sker till bostadshus
DEKLARERAT VÄRDE	Godsets värde, används vid vissa enklare flöden vid förtullning
DEKLARERAD VALUTAKOD	Valutakod för godset värde ovan.
LEVERANS MOMSREGISTRERINGSNR	Leveransmottagarens momsregistreringsnummer. Hämtas från kund, leverantör eller företagsinformation.
LEVERANS ORGANISATIONSNR	Eftersom organisationsnummer inte finns på kund eller leverantör har detta fält endast automatisk tilldelning vid interna leveranser (överföringsorder, personal, lagerställe etc.) och då hämtas värdet från företagsinformationen.

4.2 Menyflikar


4.2.1 Start



KOMMANDO	BESKRIVNING
NY TILLÄGGSTJÄNST	Öppnar en lista över tillgängliga tilläggstjänster för sändningen. Listan är dynamisk och sker med ett anrop till LogTrade för att avgöra vilka tjänster som kan användas. T.ex. kan man inte välja värmetransport om man redan valt kyltransport.
SKAPA KOLLI	Skapar ett kolli kopplat till sändningen. Skapar automatiskt sändningsrad baserat på registrerat kolli.
VISA	Visar sändningen i skrivskyddat läge
REDIGERA	Visar sändningen i redigerbart läge.
NY	Skapa en ny sändning
TA BORT	Tar bort sändning
VÄLJ KOLLIN	Öppnar en lista över kollin som är möjliga att koppla till sändningen. Val av kolli(n) underhåller automatiskt sändningsraderna.
SKICKA	Skicka sändning till LogTrade. Sändning kan skickas som Ny, Validerad eller Frisläppt. Används endast när "Utskriftsmetod" i inställningarna inte är "LogTrade-styrd".

SKRIV UT	Skickar sändningen till LogTrade för validering eller frisläppning samt utskrift. Om sändningen inte är validerad sker validering och utskrift baserat på inställningar i LogTrade. Om sändningen är validerad sedan tidigare (återutskrift) visas val av utskriftstyp och utskriftskommando skickas till LogTrade. Om "Utskriftsmetod" i inställningarna inte är LogTrade-styrd är utskriftsknappen inaktiverad till dess sändningen validerats.
ÖPPNA IGEN	När sändning skickats för validering kan sändningen inte längre ändras. För att göra ändringar måste den öppnas igen. Vid återöppning skickas ett anrop till LogTrade som ändrar status till "Sparad" även i LogTrade.
BOKA	Skickar elektronisk bokning till LogTrade. För mer information se beskrivning av fältet "Bokningsstatus" ovan. För transportörer som inte stödjer elektronisk bokning kan funktionaliteten för leveransnotifieringar användas.
SKAPA TULLFAKTURA	Skapar tullfaktura kopplat till sändning. För att kunna skapa tullfaktura måste "tillåt tullfaktura" vara "Ja" på den aktuella transportörsprodukten.
SKAPA LEVERANSdokUMENT	Skapar ett leveransdokumenthuvud och rader baserat på sändningens länkade källdokuments rader som kan skickas till LogTrade för utskrift.
PRISFRÅGA	Skickar prisfråga till LogTrade. Resultatet lagras i fältet "Pris" i fakturaboxen "Sändningsstatistik".
KOPIERA KÄLldokumentRADER TILL FRITEXTRADER	Kopierar artikelrader till fritextrader för utskrift på fraktsedel. Om sändning innehåller konsoliderade sändningar eller har kopplade källdokument kopieras även rader från dessa.
SKICKA INLOGGNINGSLÄNK TILL EXTERN ANVÄNDARE	Skickar e-post med inloggningslänk till den enskilda sändningen. Lämpligt att använda vid t.ex. 3:e-partslager när någon utanför den egna organisationen skall färdigställa sändningen.
SKICKA PDF-DOKUMENT OCH ETIKETTER	Skickar e-post med en länk till pdf-filer innehållande de utskrifter som normalt skrivs ut av LogTrade till någon av de fem e-postadresserna som hanteras på en sändning.
TIDTABELL	Skickar en förfrågan till LogTrade om när transportören kommer att hämta resp. leverera varorna och visar resultatet i en dialogruta för användaren.
LADDA NED PDF-DOKUMENT OCH ETIKETTER	Laddar ner de utskrifter som normalt skrivs ut av LogTrade.

4.2.2 Åtgärder




KOMMANDO	BESKRIVNING
NY TILLÄGGSTJÄNST	Se menyflik "Start"
SKICKA	Se menyflik "Start"
BOKA	Se menyflik "Start"
SKAPA TULLFAKTURA	Se menyflik "Start"
HÄMTA DIST.LAGER Utleverans MOTTAGARE	Detta kommando startar manuellt den funktion som annars startas automatiskt när dist.lager utleveransnr anges. En lista över utleveransens unika leveransmottagare öppnas för att välja till vilken mottagare sändningen skall skickas.
KOPPLA KÄLldokument	Öppnar en lista där ytterligare källdokument av samma typ och till samma mottagare kan kopplas till sändningen. Detta ger möjlighet till sampackning, Viktberäkning, tullfakturarader etc. hanteras för såväl sändningens huvuddokument samt de kopplade dokumenten.
SKRIV UT	Se menyflik "Start"

	Fritexter kan även skapas automatiskt baserat på standardtextinställningarna.
INSTRUKTIONER	Instruktioner kan vara av typen bokning, hämtning, transportör och leverans. Instruktioner kan registreras manuellt eller genereras automatiskt baserat på standardtextinställningarna.
LEVERANSINSTRUKTIONER	Öppnar en lista med instruktioner för leverans
KOSTNADER	Öppnar en lista för att visa/registrera kostnader kopplat till sändning. Kostnader uppdaterar källdokument om de har priser. Kostnader kan registreras manuellt eller automatiskt genom att länka kostnadskoder till kollislagsgenvägar som användas på sändningsraderna.
LÄNKAR	Öppnar en lista över länkar till webbinloggningar och pdf-dokument som skapats när sändningen validerats av LogTrade.


4.3 Adresser

En sändning har ett antal adresser. Avsändare, leverans och mottagare är obligatoriska och utöver dessa finns ytterligare adresstyper. Adresser skapas automatiskt baserat på uppgifter på sändningen och inställningarna för adresser.



Adresstyp	Adresskälla	Källadrestyp	Adresskod	Namn	Ort	Källa för tra...	Transportör...	Källa för EU...	EUR-pallkundnr	Referens	Auktorisationskod
Avsändare	Företagsinformation	Allmänt		CRONUS Sverige AB	GÖTEBORG	Avsändare	160218	Avsändare		1488	
Mottagare	Källdokument	Fakturer		Fotograferna AB	MALMÖ	Mottagare	12345678	Mottagare	111111		
Hämtning	Lagerställe	Allmänt		Blåa lagret	Malmö						
Leverans	Källdokument	Leverans		Fotograferna AB	MALMÖ						

Genom att klicka på Redigera eller Visa öppnas adressens kort.



LTC70-02180 · Mottagare

Allmänt

Adresskälla:	Källdokument	Ort:	MALMÖ
Källadrestyp:	Fakturer	Land-/regionkod:	SE
Adresskod:		Kontaktperson:	Herr Jonas Hasselberg
Namn:	Fotograferna AB	Momsreg.nr:	789456278001
Adress:	Marknadsgatan 192	Organisationsnr:	
Adress 2:		Portkod:	
Postnr:	212 15	Referens:	

Kommunikation

Telefonnr:	08-112233	E-post språk:	SVE - Svenska
Telefaxnr:	070-653 98 78	Mobiltelefonnr:	
E-post:	fotograferna.ab...		

Kundnummer

Källa för transportörskundnr:	Mottagare	Källa för EUR-pallkundnr:	Mottagare
Transportörskundnr:	12345678	EUR-pallkundnr:	111111

4.3.1 Snabbflikar

4.3.1.1 Allmänt

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
ADRESSKÄLLA	Beskriver varifrån adressen hämtas. Giltiga värden är: [blank] - Källdokument - Ursprungsnnr (kund, leverantör etc.)

	• Lagerställe • Företagsinformation • Anpassad (hämtad från register med anpassade adresser) • Avsändaradresskod (avsändaradress definierad i LogTrade) • LogTrade onlinefråga (endast om adresstyp är Ombud)
KÄLLADRESSTYP	Anger från vilken flik på källdokumentet adressuppgifter hämtas. Giltiga värden är: • Allmänt • Leverans • Fakturering
ADRESSKOD	Används om adresskälla är Anpassad, Avsändaradresskod eller LogTrade onlinefråga. Uppslag görs mot register med anpassade adresser, LogTrades avsändaradresskoder eller online mot LogTrade med en fråga om giltiga ombudskoder för den aktuella sändningen.
NAMN	Namn- och adressuppgifter hämtade baserat på inställningar beskrivna ovan.
ADRESS	
ADRESS 2	
POSTNR	
ORT	
LAND-/REGIONKOD	
KONTAKTPERSON	
MOMSREG.NR	
ORGANISATIONSNR	Hämtas ej med automatik. Kan automatiseras med anpassad fältmappning.
PORTKOD	Hämtas ej med automatik. Kan automatiseras med anpassad fältmappning.
REFERENS	För adresstypen Mottagare uppdateras detta fält automatiskt baserat på definierade fältmappningar i LogTrade Connect inställningar.

4.3.1.2 Kommunikation

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
TELEFONNR	
TELEFAXNR	
E-POST	
E-POST SPRÅK	Språk att använda när LogTrade Connect skickar e-post direkt från NAV. Beräknas baserat på adresskällan. Giltiga värden är: • [blank] • SVE – Svenska • ENU – Engelska Om adressursprunget har en språkkod och den inte är SVE används ENU.
MOBILTELEFONNR	

4.3.1.3 Kundnummer

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KÄLLA FÖR TRANSPORTÖRSKUNDNR	Avgör hur kundnummer ska beräknas. Giltiga värden är: • [blank] • Avsändare (kundnummer hämtas från adress med adresstyp = Avsändare) • Mottagare (kundnummer hämtas från adress med adresstyp = Mottagare) • Eget (kundnummer beräknas baserat på lagerställe/företag) Kundnummer beräknas baserat på adressens ursprungsnummer och lagras i ett dolt fält. Vilket kundnummer som hämtas till det synliga fältet Transportörskundnr och används för sändningen avgörs baserat på denna inställning.

TRANSPORTÖRSKUNDNR	Kundnummer hämtat från sändningsadress baserat på "Källa för Transportörskundnr".
KÄLLA FÖR EUR-PALLKUNDNR	Samma logik som för "Källa för Transportörskundnr" men avseende EUR-pallkundnr
EUR-PALLKUNDNR	Samma logik som för transportörskundnr men avseende EUR-pallkundnr

4.4 Sändningsstatistik


På sändningens kort och i olika listor över sändningar visas faktaboxen med sändningsstatistik.

Sändningsstatistik	
Antal kolli:	1
Totalvikt:	26,60
Total volym:	0,30
Flakmeter:	
Pris:	
Valutakod:	
Antal pallplatser:	
Antal kopplade spridningssändningar:	
Antal kopplade källdokument:	1
Antal konsoliderade sändningar:	
Antal tilläggstjänster:	1
Skickad till LogTrade:	15-01-28 13:19


FÄLTNAMN	BESKRIVNING
ANTAL KOLLI	Sändningens totala antal kollin
TOTALVIKT	Sändningens totala vikt inkl. emballage
TOTAL VOLYM	Sändningens totala volym inkl. emballage
FLAKMETER	Sändningens totala antal flakmeter
PRIS	Pris returnerat från LogTrade vid prisfråga
VALUTAKOD	Prisets valutakod
ANTAL PALLPLATSER	Sändningens totala antal pallplatser
ANTAL KOPPLADE SPRIDNINGSSÄNDNINGAR	Antal kopplade spridningssändningar
ANTAL KOPPLADE KÄLLDOKUMENT	Antal kopplade källdokument
ANTAL KONSOLIDERADE SÄNDNINGAR	Antal konsoliderade sändningar
ANTAL TILLÄGGSTJÄNSTER	Antalet tilläggstjänster som registrerats för sändningen
SKICKAD TILL LOGTRADE	Senaste datum/tid sändningen skickats till LogTrade

4.5 Farligt gods

På knappen "Rad" kan listan över farligt gods öppnas. Farligt gods registreras per sändningsrad.



Per sändningsrad kan en eller flera farligt godsrader registreras enligt nedan.



FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOLLISLAG GENVÄGSKOD	Genvägs kod för kollislag.
KOLLISLAGSKOD	Den faktiska kollislagskoden för den produkt som används på sändningsraden.
KOLLISBESKRIVNING	Beskrivning för kollislaget.
BRUTTOVIKT	Bruttovikt
VOLYM	Volym
NETTOVIKT	Nettovikt
FARLIGT GODS KOD	Anger typen av farligt gods. Hämtas från listan över farligt gods.
BEGRÄNSAD MÄNGD	Anger om det farliga godset klassas som begränsad mängd eller ej.
FARLIGT GODS BESKRIVNING	Beskrivningen av det farliga godset. Hämtas från vald typ av farligt gods. Kan även styras från kollislaggenväg.
FARLIGT GODS BESKRIVNING 2	Alternativ (utländsk) beskrivning av det farliga godset. Kan styras från kollislaggenväg.
UN-NR	Fyrsiffrigt nummer som identifierar farligt gods enligt räddningsverkets klassificering.
KLASSIFICERING (ADR/IMDG)	Klassificeringskod enligt ADR (väg) och IMDG (sjöfart).
FÖRPACKNINGSGRUPP	Giltiga värden är I, II och III. Gruppen beskriver godsets krav på emballage.
TUNNELRESTRIKTIONER	Tunnlar klassificeras av länsstyrelserna. Detta fält anger lägsta klassificering en tunnel kan ha för att transportera det farliga godset.
IMDG FLAMPUNKT	Flampunkten enligt IMDG. Skall anges vid sjötransport.
IMDG VATTENFÖRORENDANDE	Anger om godset är vattenföroreande.
VALFRITT DATA 1	
VALFRITT DATA 2	
VALFRITT DATA 3	
VALFRITT DATA 4	
VALFRITT DATA 5	

I inställningarna finns en servicegenvägskod angiven för tjänsten farligt gods. Den är mappad till respektive produkts tjänst för farligt gods. När sändning skickas till LogTrade kontrolleras att tjänsten finns tillagd på sändningen om det finns farligt gods registrerat och vice versa görs kontroll att det finns farligt gods registrerat om tjänsten för farligt gods används på sändningen.

I listan över farligt gods finns kommandot "Välj artiklar" på menyfliken. Genom att länka artiklar till farligt-godskoder kan man med detta kommando öppna ett förslag baserat på bakomliggande källdokuments artikelrader. Genom att trycka OK infogas förslaget (med valda antal) som farligt-godsrad. Denna rutin kan även ske automatiskt baserat på val gjorda i LogTrade Connect inställningar.


Artikelnr.	Beskrivning	Enhetskod	Antal att leverera	Antal	Farligt gods kod	Farligt gods beskrivning	Kollislag genvägskod	Antal kolli	Nettovikt	Bruttovikt	Volym	Källdokum...	Källdoku...	Begr... män...
70001	Bas	STYCK	10	10	UN1900-S	Aceton Sea	FLASKA	10	28	32,2	0,6	Förs.order	1426	☐

4.6 Kollin

För varje antal kolli som anges på sändningsraden skapas automatiskt en kolli kopplat till sändningsraden. När vikter och volymer anges på sändningsrad fördelas dessa automatiskt mellan ingående kollin. Det är möjligt att manuellt ändra vikt, volym etc. i kollispecifikationen. När kollispecifikationslistan stängs summeras värdena till sändningsraden.

Paket-ID tilldelas automatiskt och är ett unikt ID för det enskilda kollit. När sändningen skickats till LogTrade uppdateras kollin med de kollinummer som tilldelats av LogTrade.

Från listan med kollin är det möjligt att frikoppla ett kolli från sändningen, skriva ut en intern kollietikett och



Paket-ID	Kollinr	Vikt	Emballagevikt	Totalvikt	Bredd	Höjd	Längd	Volym	Emballagevolym	Totalvolym	Omkrets
53049		29,35	25	54,35					0,2	0,2	
53050		29,35	25	54,35					0,2	0,2	

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
PAKET-ID	Tilldelas automatiskt när kollispecifikationsrad skapas.
KOLLINR	Det kollinr som tilldelats av LogTrade vid validering.
VIKT	Kollits vikt. Automatiskt beräknat baserat på sändningsradens uppgifter.
EMBALLAGEVIKT	
TOTALT VIKT	
BREDD	Bredd, höjd och längd kan anges för ett enskilt kolli och beräkning av volym sker då automatiskt baserat på de uppgifterna.
HÖJD	
LÄNGD	
VOLYM	Kollits volym. Automatiskt beräknat baserat på sändningsradens uppgifter. Om bredd, höjd och längd angetts beräknas volym automatiskt
EMBALLAGEVOLYM	
TOTAL VOLYM	
OMKRETS	Kollits omkrets. Anges manuellt.
VALFRITT DATA 1	
VALFRITT DATA 2	
VALFRITT DATA 3	
VALFRITT DATA 4	
VALFRITT DATA 5	

4.7 Kostnader

Kopplat till en sändning kan kostnader registreras. En kostnad kan avse lastbärare, emballage, hanteringskostnad etc. Kostnader kan registreras manuellt eller skapas automatiskt via kollislaggenvägens inställningar eller genom att markera en kostnad som automatisk (sker oftast i kombination med beräkningsregler för att t.ex. hantera expeditionsavgifter).

Kostnadskod	Beskrivning	Enhetskod	Antal	A-pris (BVA)	Belopp (BVA)
HELPA	EUR Helpall	STYCK	2	150,00	300,00

Kostnadskoder definieras i listan över kostnader och kan vara av typen redovisningskonto, artikel, Omkostnad och resurs.


FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOSTNADSKOD	Koden för kostnaden
BESKRIVNING	Kostnadens beskrivning. Hämtas från kostnadskoden men kan redigeras.
ENHETSKOD	Enhetskod som hämtas från kostnadskoden
ANTAL	Antalet för kostnaden. Standardvärde är ett (1) och kan ändras.
A-PRIS (BVA)	Kostnadens a-pris. Om inget a-pris angetts på definitionen av kostnaden tillämpas aktuell prislista för artikel/resurs som om artikeln/resursen hade registrerats manuellt på källdokumentet.

Kostnader hanteras i basvaluta (BVA) men omräknas till källdokumentets valuta vid behov.

4.8 Kopplade källdokument


Det är möjligt att koppla flera källdokument till en och samma sändning. Ett av källdokumenterna används som källdokument på sändningen medan de övriga är kopplade. Denna funktion används när sändningar skapas från distributionslagerutleverans. Då kontrolleras antalet unika mottagare inom utleveransen och en sändning skapas per mottagare. Om en mottagare har fler än ett källdokument inom utleveransen blir övriga källdokument kopplade.

Kopplade källdokument öppnas med kommandot "Kopplade källdokument" på menyfliken "Analysera".



4.9 Händelser

I listan över händelser som öppnas med kommandot "Händelser" på menyfliken "Analysera" visas en logg över händelser i LogTrade.



4.10 Meddelanden

Från sändning kan meddelanden skickade till LogTrade avseende den enskilda sändningen visas. För mer information se kapitel om Meddelandelogg.

4.11 Fritexter

Kopplat till sändning kan fritexter registreras. Listan över fritexter öppnas med kommandot "Fritexter" på menyfliken "Analysera". Fritexter kan skapas baserat på källdokumentrader med kommandot "Kopiera källdokumentrader till fritextrader" på menyfliken "Åtgärder".

I fritexter kan standardtexter (och extratexter) användas. Det är även möjligt att med standardtextinställningarna automatisera genereringen av fritexter.

När extratexter används tas ingen hänsyn till angivna dokumenttyper på extratext. Endast fälten på snabbflikarna "Allmänt" och "Rader" används.

Redigera - Sändningstextr... — □ ×

Start Åtgärder LTC2013...

Ny Visa lista Visa som lista

Ta bort Redigera lista Visa som diagram

Ny Hantera Visa

Sändningstextrader ▾

Ange filtervärde (F3) Standardtextkod ▾ → ▾

Standardtextkod	Information
▾	

OK


Vid utskrift på t.ex. fraktsedel (som är en utskrift som stödjer fritexter) ser texterna till höger ut på följande sätt:

Detta uppdrag utförs i enlighet med transportföretagets vid varje tidpunkt gällande ansvarsbestämmelser Godtagarens adress GÅNRKundnummer 234567890		FRAKTSEDEL TRANSPORTINSTRUKTION DHL PALL 1													
888 CRONUS Sverige AB Sydvästgatan 3 SE-21215 Malmö Avsändningsort/-station (inkl postnr) Godtagarens telefon/fax: 21215 Malmö +46-40 012 345		6543875576 Godtagarens referens 1080 Godsmottagarens referens													
Godsmottagarens bet. adress GÅNRKundnummer 12345678 Fotograferna AB Marknadsgatan 192		Sändskil transportinstruktioner (värme, kyl, etc) Efterkrav, kr Giron Efterkravsreferens													
SE-212 15 MALMÖ Sweden Bestämmelevsstation (inkl postnr) SE-212 15 MALMÖ		Fraktbetalning Avsändarens Betalar Inkl (kod) Exkl (kod) Transportavtal nr GÅNRKundnummer													
Leveransanvisning (effektiva o d)		X Motpartens Betalar Annan Fraktbetalar													
08-112233 Adress, Telefon Fax		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	4					
1	2	3	4	5	6										
4															
Ant godk EDR-pallar Godsmottagarens reg-nr Godtagarens adress reg-nr 12345678 123456		Fraktsedel (BROKKOD) 													
Lastbilbehör		Varuslag (Om i ovan nämnda fall även ett, åsare, nr, längd) 1Pall Material													
Godsmottagning/varuslagnummer 1080		Varunummer (transport) 73													
Sidopanel 1 STYCK Bas 2 STYCK Övre panel 10 STYCK Bakpanel 5 STYCK		Valut nr (om i ovan nämnda fall: godskod)													

Fritexter visas även i LogTrade godsspårningsfunktion på webben.

4.12 Länkar

När sändning skickas till LogTrade innehåller svaret från LogTrade ett antal länkar till etiketter, dokument, extern inloggning etc. beroende på licensens innehåll i LogTrade och aktuell transportör och produkt. Länkar sparas i en separat tabell vars lista öppnas med kommandot "Länkar" på menyfliken "Analysera"




För att öppna en länk används kommandot "Öppna" på menyfliken "Start".

4.13 Instruktioner

Med kommandona Boknings-, leverans-, hämtnings-, och transportörsinstruktioner på menyfliken "Analysera" öppnas respektive typ av instruktioner. Dessa instruktioner skickas tillsammans med sändningen till LogTrade och vidare till transportör.


Med kolumnen standardtextkod är det möjligt att använda standard- och extratexter i instruktioner. Det är även möjligt att automatisera generering av texter med standardtextinställningarna.

När extratexter används tas ingen hänsyn till angivna dokumenttyper på extratext. Endast fälten på snabbflikarna "Allmänt" och "Rader" används.




4.14 Tilläggstjänster

Till en sändning kan en eller flera tilläggstjänster kopplas. Listan över tilläggstjänster öppnas med kommandot "Tilläggstjänster" på menyfliken "Analysera". Listan visar tjänstens namn, antal parametrar och hur många parametrar som saknar värden.




För att lägga till ny tilläggstjänst används kommandot "Lägg till tilläggstjänst" på menyfliken "Start". För att visa parametervärden används kommandot "Parametrar" på menyfliken "Analysera"



Parametervärden kan till stor del automatiseras med inställningar för standard parametervärden.

4.15 Webbshopinstruktioner

Webbshopinstruktion är ett sätt för en webshop (eller annan applikation som skapar t.ex. försäljningsorder) att lämna information till den sändning som senare skapas för källdokumentet.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Webbshopinstruktion - Order - 1002". It contains the following fields:

Sändningsmallkod:	PAKET
Ombuds-ID:	1234
Utcheckning Datum/tid:	2017-09-08 13:12
Avsändarens referens:	avs
Mottagarens referens:	mottagare
Portkod:	1122
Leverans mobiltelefonnr.:	070-4331782
Leverans e-post:	levs@bme.se

At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Avbryt".

När en sändning kopplas till ett källdokument görs en kontroll om det dokumentet har webbshopinstruktioner. Dessa överstyr i så fall existerande värden på sändningen.

4.16 Tullfaktura

Kopplat till sändning där avsändare och mottagare är på olika sidor om EU:s yttre gräns eller om bägge parter är utanför EU (och där produkten tillåter tullfaktura) kan tullfaktura skapas. Tullfakturan skapas antingen automatiskt eller med kommandot "Skapa tullfaktura" på menyfliken "Start" och "Åtgärder".

Redigera - Tullfaktura - INV0140

Start Åtgärder

Visa Redigera Ny Ta bort Hantera Skriv ut OneNote Noteringar Länkar Visa bifogat

INV0140

Allmänt

Nr: INV0140 Sändningsvikt: 0

Sändningsnr: LTC70-01636 Belopp: 8 059,82

Typ: Proforma Undertecknare: Lars Westman

Valutakod: NOK Undertecknares position: CEO

Fakturadeklaration: deklaration Anledning till export: anledning

Dokumentdatum: 2016-12-10 Betalningsvillkor:

Typ av export: Permanent Leveransvillkor: Fritt från säljarens fabrik/lager

Nettovikt: 80,5 Radgrupperingsnivå: EU tullstatistiknr

Bruttovikt: 92,75

Rader

Sök Filter Rensa filter

Radtyp	Artikelnr	Beskrivning	Antal	A-pris	Belopp	Nettovikt	Bruttovikt	EU tullstatistiknr	Kod
Artikel		Möbler, trädelar	35,00	223,02571	7 805,90	80,5	92,75	9403 90 30	
Artikel		EUR Helpall	2,00	126,96	253,92				
Text		First text line for Norw...							
Text		Second text line for N...							
Text		Third text line for Nor...							

Detaljer

OK

4.16.1 Snabbflikar

4.16.1.1 Allmänt

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
NR	Tullfakturans nr
SÄNDNINGSNR	Den sändning tullfakturan är kopplad till
TYP	Giltiga värden: - Blank - Kommersiell - Proforma Standardvärde kan anges i inställningarna
VALUTAKOD	Hämtas från källdokument. Om fler än ett källdokument ingår i underlaget för tullfakturan räknas samtliga rader om till den valutakod som hämtades från sändningens källdokument. Valutakoden kan ändras manuellt vilket får till följd att raderna räknas om till den nya valutan.
FAKTURADEKLARATION	Standardvärde kan anges i inställningarna
DOKUMENTDATUM	Sätts till arbetsdatum när tullfaktura skapas
TYP AV EXPORT	Giltiga värden: - Permanent - Tillfällig - Återexport Standardvärde kan anges i inställningarna
NETTOVIKT	Summeras från artikelradernas nettovikt
BRUTTOVIKT	Summeras från artikelradernas bruttovikt
SÄNDNINGSVIKT	Summeras från sändningsradernas totalvikt

BELOPP	Summeras från ingående källdokumentrader baserat på respektive rads belopp och antal att leverera (för beräkning av antal att leverera se "Beräkning av tullfakturarader" nedan)
UNDERTECKNARE	Standardvärde kan anges i inställningarna
UNDERTECKNARES POSITION	Standardvärde kan anges i inställningarna
ANLEDNING TILL EXPORT	Standardvärde kan anges i inställningarna
BETALNINGSVILLKOR	Hämtas från sändningens källdokument (eventuella avvikande villkor på länkade källdokument ignoreras)
LEVERANSVILLKOR	Hämtas från sändningens källdokument (eventuella avvikande villkor på länkade källdokument ignoreras)
RADGRUPPERINGSNIVÅ	Styr hur källdokumentrader grupperas/summeras. Giltiga värden är: - EU tullstatistiknr - EU tullstatistiknr Artikelnr - EU tullstatistiknr Artikelnr Beskrivning

4.16.1.2 Rader

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
RADTYP	Giltiga värden: - Artikel - Text
ARTIKELNR	Populeras med artikelnummer från källdokumentrad om vald grupperingsnivå innehåller artikelnr.
BESKRIVNING	För artiklar hämtas beskrivning från EU-tullstatistiknr, artikel eller källdokumentrad beroende på vald grupperingsnivå.
ANTAL	Antal beräknat baserat på källdokumentrader (se "Beräkning av tullfakturarader" nedan). Antal visas i basantal eftersom enheter kan variera mellan olika källdokumentrader.
A-PRIS	Totalbelopp baserat på raders antalsberäkning dividerat med totalt antal.
BELOPP	Totalbelopp baserat på raders antalsberäkning.
NETTOVIKT	Nettovikt baserat på raders antalsberäkning.
BRUTTOVIKT	Bruttovikt baserat på raders antalsberäkning.
EU-TULLSTATISTIKNR	Artikels EU-tullstatistiknr.
KOD FÖR TILLVERKNINGSLAND	Artikels kod för tillverkningsland.

4.16.1.3 Detaljer

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
VALFRITT DATA 1	
VALFRITT DATA 2	
VALFRITT DATA 3	
VALFRITT DATA 4	
VALFRITT DATA 5	

4.16.2 Beräkning av tullfakturarader

Tullfakturans rader aggregeras från bakomliggande källdokument (även länkade). Antalsuppgifter beräknas olika beroende på källdokumenttyp. Endast källdokumentrader för vilka antal kunnat beräknas (d.v.s. ingår i sändningen) används som underlag för tullfakturarader

KÄLLDOKUMENTTYP	BERÄKNINGSBAS
FÖRSÄLJNINGSDOKUMENT	Om en bokförd utleverans finns med samma godsupplysningsnummer som på sändningen baseras antalsuppgifter på utleveransens rader. Om ingen bokförd utleverans hittas baseras antalen på "Antal att utleverera (bas)" på orderrad.
FÖRSÄLJNINGSDOKUMENT	Inlevereras antal (bas).
ÖVERFÖRINGSDOKUMENT	Ant. att utleverera (bas).
INKÖPSORDERS	Ant. att inleverera (bas).
INKÖPSRETNINGSORDERS	Ant. att utleverera (bas).
SERVICEORDERS	Ant. att utleverera (bas).
BOKFÖRDA LEVERANSER AV OLIKA SLAG	Antal (bas).

Om "Dist.lager utleveransnr" är angivet görs antalskontroll mot dist. Lager utleveransradens "Antal att utleverera (bas)". Om detta värde är noll (plock ej registrerat) görs (om det är aktiverat i inställningarna) en kontroll om det finns en skapad plockrad mot utleveransraden. Om så är fallet används antalskolumnen på plockraden.

Om Lagerplockningsnummer är angivet används "Antal att hantera" på lagerplockningsraderna om leverans ej är bokförd.

4.16.3 Fritexter

Fritexter kan registreras manuellt eller tilldelas automatiskt baserat på landsberoende inställningar.

4.16.4 Utskrift

Tullfaktura kan skrivas ut direkt från NAV automatiskt vid sändning eller manuellt beroende på inställningar. Tullfaktura kan även skrivas ut från LogTrade.

Exempel på tullfakturaautskrift visas på nästkommande sida.

No charge. For Customs purposes only

Sender

CRONUS Sverige AB
Joachim Seidler
Sydvästgatan 3
21215 Malmö
Sverige

Recipient

Klubben
Thomas Andersen
Skogveien 3
NO-1344 Haslum
Norge

No. INV0031
Document Date 2015-02-22
Invoice Declaration
Export Type Permanent
Reason for export

Recipient Phone No.
Recipient VAT No.
Shipment Reference No.
Tracking No.
Terms of Payment 14 dagar netto
Shipment Method Fritt från säljarens fabrik/lager

Description	Quantity	Unit Price	Amount	Net Weight	Gross Weight	Tariff No.	Country/Region of Origin Code
Möbler, trädelar	18	220,58722	3 970,57	63,40	72,99	9403 90 30	

Första raden
Andra raden

Tredje rade efter blankrad

Total Declared Value NOK	3 970,57
Net Weight	63,40
Gross Weight	72,99
Consignment Weight	73,09
Total number of units	18

We hereby certify that the information on this invoice is correct and that the contents of this shipment are as stated above.

Signature:



Signee

Signee Position

CRONUS Sverige AB

Ringvägen 5
Box 105
415 06 GÖTEBORG

Phone No. 031-00000
Fax No. 0666-666-6660
Home Page
Board of dir. location Göteborg

VAT Reg. No. SE556233480401
Bank Giro No. 991-2346
Company has Tax Assessment Note

4.17 Leveransdokument

Kopplat till en sändning kan ett leveransdokument skapas. Leveransdokumentet innehåller artikelrader från källdokument kopplad till sändningen beräknade enligt samma logik som för tullfaktura (se ovan). Informationen från leveransdokumentet skickas till LogTrade för utskrift.

Leveransdokument kan skapas manuellt eller automatiskt (se LogTrade Connect Inställningar). Det är även möjligt att styra om priser och belopp skall vara synliga, beräknas och skickas till LogTrade. I inställningarna är det även möjligt att styra vilken rubrik som skall användas som standardvärde på dokumentet.

LogTrade skriver ut dokumentet tillsammans med andra etiketter/dokument. Det är även möjligt att länka till leveransdokumentet i aviseringsmail som definieras i LogTrade.

4.17.1 Snabbflikar

4.17.1.1 Allmänt

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
NR	Leveransdokumentets nr
DOKUMENTRUBRIK	Dokumentets rubrik. Standardvärde hämtas från LogTrade Connect Inställningar.
VALUTAKOD	Valutakod baserad på sändningens källdokument. Kan ändras manuellt. Samtliga ingående källdokumentrader räknas om till denna valuta.
BELOPP	Summeras från leveransdokumentradernas belopp
MOMSBELOPP	Summeras från leveransdokumentradernas momsbelopp
BELOPP INKL. MOMS	Summeras från leveransdokumentradernas belopp inkl. moms
BETALNINGSVILLKOR	Hämtas från sändningens källdokument (eventuella avvikande villkor på länkade källdokument ignoreras)
LEVERANSVILLKOR	Hämtas från sändningens källdokument (eventuella avvikande villkor på länkade källdokument ignoreras)
AVSÄNDARENS REFERENS	Hämtas från sändningens "Avsändare referens"

MOTTAGARENS REFERENS	Hämtas från sändningens "Mottagare referens"
AVSÄNDARENS ORDERNR	Hämtas från källdokumentets ordernr/externt verifikationsnr/lev. Ordernr beroende på källdokumenttyp
MOTTAGARENS ORDERNR	Hämtas från källdokumentets ordernr/externt verifikationsnr/lev. Ordernr beroende på källdokumenttyp

4.17.1.2 Rader

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
ARTIKELNR	Artikelnummer från källdokumentrad.
BESKRIVNING	Beskrivning från källdokumentrad.
ANTAL	Antal beräknat baserat på källdokumentrader (se "Beräkning av tullfakturarader" nedan). Antal visas i basantal eftersom enheter kan variera mellan olika källdokumentrader.
A-PRIS	Källdokumentradens totala pris dividerat med antal
BELOPP	Källdokumentradens totalbelopp dividerat med det beräknade antalet
NETTOVIKT	Nettovikt baserat på raders antalsberäkning.
BRUTTOVIKT	Bruttovikt baserat på raders antalsberäkning.
KÄLLDOKUMENTNR	Det källdokument som raden hämtats från
VALFRITT DATA 1	
VALFRITT DATA 2	
VALFRITT DATA 3	
VALFRITT DATA 4	
VALFRITT DATA 5	

4.17.1.3 Detaljer

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
VALFRITT DATA 1	
VALFRITT DATA 2	
VALFRITT DATA 3	
VALFRITT DATA 4	
VALFRITT DATA 5	

5. Kolli

Redigera - Kolli - 52881

Start Åtgärder

Visa Ny Ta bort Hantera Koppla sändningsrad Koppla från sändningsrad Beräkna SSCC-nr Skriv ut kolletikett Skriv ut transportetikett Välj artiklar OneNote Noteringar Länkar Visa bifogat

52881

Allmänt

ID: 52881 Totalvikt: 90,14

Kollinr: Volym:

Kollislag genvägs kod: PALL Emballagevolym: 0,2

Vikt: 65,14 Totalvolym: 0,2

Emballagevikt: 25 Antal pallplatser:

Visa fler fält

Mottagare

Artikelrader

Sök Filter Rensa filter

Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Enhetskod	Spåringsnr	Partinr.
70000	Sidopanel	10	STYCK		
70001	Bas	12	STYCK		

Ingående kollin

Valfritt data

Valfritt data 1: Valfritt data 4:

Valfritt data 2: Valfritt data 5:

Valfritt data 3:

Detaljer

Skapad av: LW-T460P\LARS Kontrollerad datum/tid:

Skapad datum/tid: 2016-08-29 10:55 Systemkreatad: ☒

Kontrollerad av: Huvudkoli-ID:

OK

Kollin kan skapas på följande sätt:

1. Automatiskt genom att registrera "Antal kolli" på sändningsrad.
2. Med funktionen "Skapa kolli" på sändningen.
3. Frikopplat från sändning genom att i listan över kollin välja "Ny".

Alternativ 1 och 2 skapar kollin direkt kopplade till sändningsrad. Med alternativ 1 skapas sändningsrad manuellt och kolli automatiskt och med alternativ 2 vice versa (sändningsraden skapas/uppdateras när kolli skapas). Med alternativ 3 kan kollin skapas helt frikopplat från mottagare och sändning för att vid ett senare tillfälle hämtas in till sändningen med funktionen "Välj kollin" på sändningen.

När kolli skapas enligt alternativ 3 ovan kan det ske helt utan uppgifter om mottagare eller genom att ange kundnr, källdokumenttyp, källdokumentnr, och/eller sändningsnummer. När kolli hämtas till sändning visas samtliga kollin som är möjliga att använda för sändningen (d.v.s. som har kundnummer, källdokumentnr etc. som är blanka eller motsvarar sändningens).

Kollin kan vara kopplade eller ej. Ett kopplat kolli är ett kolli som har ett sändningsradnr och därmed ingår i sändningsradens "Antal kolli".

För att arbeta med kollin krävs att kollislaggenvägar används.

5.1 Snabbflikar

5.1.1 Allmänt

Innehåller allmän information om kollit.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
ID	Ett unikt ID-nummer för kollit. Används i kommunikation med LogTrade. Skrivs ut på intern kollietikett.
KOLLINR	Kollinummer tilldelat av LogTrade eller baserat på SSCC.
KOLLISLAG GENVÄGSKOD	Typ av kolli (paket, pall etc.). Obligatoriskt om kolli skapas manuellt eftersom kollislaget då först i efterhand kan bestämmas beroende på vilken transportör och produkt som används på sändningen.
VIKT	Kollits vikt
EMBALLAGEVIKT	Emballagets vikt
TOTALVIKT	Kollits vikt inkl. emballage
BREDD	Kollits bredd
HÖJD	Kollits höjd
LÄNGD	Kollits längd
VOLYM	Kollits volym
EMBALLAGEVOLYM	Emballagets volym
TOTALVOLYM	Kollits volym inkl. emballage
OMKRETS	Kollits omkrets
ANTAL PALLPLATSER	Antal pallplatser som kollit kräver
VARUSLAGSKOD	Kollits varuslag

5.1.2 Mottagare

Innehåller allmän information om kollits mottagare. Om kolli skapas innan det kopplas till sändning kan uppgifter om mottagare registreras (om de är kända) för att underlätta senare koppling till sändning.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
LAGERSTÄLLEKOD	Lagerställe där kollit skapats
SÄNDNINGSNR	Sändning som kollit har eller skall kopplas till
SÄNDNINGSRADNR	Den sändningsrad kollit är kopplat till. Utan sändningsnummer så är kollit fortfarande "obokat" och ingår inte i någon sändningsrad.
DIST.LAGER UTLIVERANSNR	Fält som, antingen anges i förväg för utskrift på etikett och för att predestinera kollit till en viss mottagare eller sändning, eller som uppdateras automatiskt när kollit kopplas till sändningsrad.
LAGERPLOCKNINGSNR	
KÄLLDOKUMENTTYP	
KÄLLDOKUMENTNR	
URSPRUNGSTYP	
URSPRUNGSNR	
LEVERANSADRESSKOD	
LEVERANSNAMN	
LEVERANSORT	

5.1.3 Artikelrader

För ett kolli kan artikelrader registreras eller hämtas från det på kollit angivna källdokumentet

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KÄLLDOKUMENTTYP	Källdokumentets typ
KÄLLDOKUMENTNR	Källdokumentets nr
KÄLLDOKUMENTRADNR	Källdokumentets radnr
ARTIKELNR	
BESKRIVNING	
ANTAL	
ENHETSKOD	
SPÅRINGSNR	Fält som kan användas i de fall man använder någon sorts artikel-/orderradsunik identifierare för spårning av varor etc.
PARTINR	Partinummer som leverans skett från. OBS. Fältet har ingen automatisk koppling till vilket part som faktiskt används. Uppdatering sker manuellt.
SERIENUMMER	Artikels serienummer. OBS. Fältet har ingen automatisk koppling till det serienummer som faktiskt används. Uppdatering sker manuellt.

5.1.4 Ingående kollin

Kollin kan kopplas samman i obegränsat antal nivåer. T.ex. kan man plocka tre kartonger mot en sändning. När sändningen skapas väljer man satt skapa en pall direkt från sändningen och ange de tre plockade paketen som ingående kollin. Vid utskrift av kollietikett ingår artikelrader från samtliga kollin i ingående kollin på obegränsat antal nivåer.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
ID	Det ingående kollits ID

5.1.5 Valfritt data

På kolli finns 5 st fält för valfritt data som kan användas på anpassade kollietiketter.

5.1.6 Detaljer

På detaljfliken finns uppgift om vem som skapade kollit och när. Det finns även möjlighet att ange användar-ID för kvalitetskontroll och när kvalitetskontroll skedde. På denna flik finns också uppgift om kollit ingår i annat kolli och i så fall i vilket.

5.2 Menyflikar

5.2.1 Start

KOMMANDO	BESKRIVNING
KOPPLA SÄNDNINGSRAD	Om sändningsnummer är angivet på kolli kan kollit kopplas till sändningsrad med detta kommando. Koppling till sändningsrad innebär att sändningsrad med motsvarande kollislaggenvägkod skapas eller uppdateras med uppgifter om kollit.
KOPPLA FRÅN SÄNDNINGSRAD	Kopplar loss kollit från sändningsraden och minskar antal kolli, vikt och volym på sändningsraden. Om kollit är det sista som är kopplat till sändningsraden tas sändningsraden bort.
BERÄKNA SSCC-NR	Beräknar SSCC-nr och använder det som kollinumner.
SKRIV UT KOLLIETIKETT	Skriver ut etikett med uppgifter om kollit.

**SKRIV UT
TRANSPORTÖRSETIKETT**

Skickar utskriftskommando till LogTrade för utskrift av transportörsetikett.

VÄLJ ARTIKLAR

Öppnar en lista med källdokumentets (även länkade källdokument) artiklar för urval att infoga som artikelrader på kollit.

5.3 Utskrift

En intern kollietikett kan skrivas ut för märkning av kolli.
Eventuella ingående artiklar och kollin (med i sin tur ingående artiklar) skrivs ut för att visa innehållet i kollit.

51269

Kollinr 373500538500000409
Sändningsnr
Leveransnamn Klubben
Leveransort Haslum
Totalvikt 25,00


Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1000	Cykel	1
1001	Touringcykel	1
Kolli-ID: 51266		
1120	Ekrar	10
1110	Fälg	10
Kolli-ID: 51267		
1120	Ekrar	12
1150	Framnav	15
Kolli-ID: 51268		
1160	Däck	9
1151	Axel framhjul	5

CRONUS Sverige AB

Ringvägen 5, Box 105, 415 06 GÖTEBORG

LogTrade Connect for Microsoft Dynamics NAV
Copyright Goprowe AB

6. SMS



SMS-modulen stödjer automatiserad SMS-kommunikation för stora delar av affärsflödet från släpp av order till mottagen betalning. SMS kan även skapas manuellt och det är enkelt att bygga anpassade funktioner för att skapa SMS automatiserat baserat på mallar och data i NAV.

SMS i listan i exemplet ovan är skapade men ej skickade SMS.

För att skicka SMS via LogTrade måste LogTrade-kontot vara aktiverat för SMS.

6.1 Kolumner

KOLUMNNAMN	BESKRIVNING
ID	Unikt löpnummer för ett SMS
MOBILTELEFONNR	Det nummer till vilket ett SMS skickas.
MALLKOD	Eventuell mall som ett SMS är baserat på.
SKAPAT	Anger när SMS skapades.
ANVÄNDAR-ID	Användar-ID för den användas som skapade SMS:et.

6.2 Menykommandon

KOLUMNNAMN	BESKRIVNING
SKICKA	Skickar ett enskilt redan skapat SMS
SKICKA BATCH	Startar en batchfunktion för att skicka flera redan skapade SMS
INBETALNINGAR	Startar en batchfunktion för att skapa/skicka SMS baserat på stängda kundreskontraposter som ännu inte används som underlag för SMS.
SKICKADE BETALNINGSPÅMINNELSER	Startar en batchfunktion för att skapa/skicka SMS baserat på utskickade betalningspåminnelsetransaktioner som ännu inte används som underlag för SMS.

Från listan med SMS kan SMS skapas manuellt. Mobiltelefonnummer kan hämtas genom att ange kontaktnr och det är möjligt att välja mallar som inte är kopplade till systemhändelser eller tabeller. SMS kan sparas genom att stänga SMS-fönstret eller skickas genom att välja kommandot "Skicka".

6.3 Systemhändelser

Nedanstående systemhändelser stöds. För respektive händelse finns en markering om händelsen kräver anpassning i standard NAV2013/2016 för att fungera. Dessa anpassningar levereras ej som en del av LogTrade Connect. I NAV2016 krävs inga anpassningar i standardsystemet för att använda SMS-modulen.

HÄNDELSE	BESKRIVNING	ANPASSNING I 2013/2015
SLÄPPT FÖRS.ORDER	Vid frisläppning av order.	Ja (codeunit 414)
SLÄPPT FÖRS.RETURORDER	Vid frisläppning av försäljningsreturorder.	Ja (codeunit 414)
FÖRSKOTTINBETALNING	Efter full koppling (t.ex. betalning) av kundreskontrapost tillhörande förskottsfaktura. SMS genereras med en batchfunktion.	Nej
BOKFÖRD LEVERANS	Vid bokföring av leverans	Ja (codeunit 80)
BOKFÖRD RETURINLEVERANS	Vid bokföring av returinleverans	Ja (codeunit 80)
BOKFÖRD FÖRS.FAKTURA	Vid bokföring av faktura	Ja (codeunit 80)
INBETALNING	Efter full koppling (t.ex. betalning) av kundreskontrapost tillhörande faktura som ej avser förskott. SMS genereras med en batchfunktion.	Nej
BOKFÖRD FÖRS.KREDITNOTA	Vid bokföring av försäljningskreditnota.	Ja (codeunit 80)
SKICKAD PÅMINNELSE	Efter utskick av betalningspåminnelse. SMS genereras med en batchfunktion.	Nej
PÅGÅENDE SERVICE	Vid ändring av serviceorderstatus till "Pågående"	Ja (tabell 5900)
AVSLUTAD SERVICE	Vid ändring av serviceorderstatus till "Avslutad"	Ja (tabell 5900)
VALIDERAD SÄNDNING	Vid validering av sändning.	Nej
FRISLÄPPT SÄNDNING	Vid frisläppning av sändning. För SMS-avisering vid frisläppning kan som tidigare även LogTrade SMS-avisering eller speditörens SMS-avisering användas.	Nej

7. Arbetsblad för sändningar

Arbetsbladet används i huvudsak för att ändra status, skriva ut och boka flera sändningar samtidigt. Det vanligaste användningsområdet är att frisläppa sändningar i samband med att den fysiska transporten av varorna sker. Sändningar som frisläpps flyttas till arkivtabellen för frisläppta sändningar och LogTrade kommunicera med transportörer i samband med frisläppning.

Nr	Godsupplysningsnr	LogTrade st...	Speditör...	Speditör s...	Leveransnamn	Leveransort	Utleveransd...	Lagerställe
LTC00040			DHL	PAKET	Fotograferna AB	MALMÖ	2016-04-25	BLÅ
LTC00042			DHL	PAKET	Fotograferna AB	MALMÖ	2016-04-25	BLÅ

Vilka sändningar som visas styrs av valda filtervärden i de fyra fälten ovan raderna. De sändningar som uppfyller valt filter visas i arbetsbladet och är de som kommer att hanteras av vald åtgärd.

7.1 Menyflikar

7.1.1 Start

KOMMANDO	BESKRIVNING
TA BORT	Tar bort sändning
HÄMTA STATUS FRÅN LOGTRADE	Hämtar aktuell status från LogTrade. Användbart i de situationer där en sändning skickats till LogTrade och där ändrat status (t.ex. när ett 3:e-partslager färdigställer och frisläpper sändning). I inställningarna är det möjligt att ange att status skall hämtas automatiskt när arbetsbladet öppnas.
ÄNDRA STATUS	Skickar statusändringar till LogTrade. Möjliga val är: • Spara • Validera • Frisläpp • Arkivera "Frisläpp" är standardvalet.
SKRIV UT	Skriver ut vald utskriftstyp. Möjliga val är: • Etiketter och dokument • Etiketter • Dokument • Köade etiketter och dokument
BOKA	Skickar bokningsbegäran till LogTrade.

7.1.2 Åtgärder

Fliken "Åtgärder" innehåller samma kommandon som fliken "Start"

7.1.3 Analysera

På fliken "Analysera" kan sändningen öppnas samt att några av de kommandon som återfinns på sändningens analyseraflik återfinns även här.

8. Speditörsfakturaimport

Speditörsfakturahanteringen ger möjlighet till inläsning av transportörernas fakturor för matchning mot frisläppta sändningar. Syftet är att kontrollera inkommande faktura men även att kunna fördela faktiska fraktkostnader till enskilda sändningar vilket i sin tur ger möjlighet till rapportering på t.ex. kundnivå.

Listan över speditörsfakturer öppnas från LogTrade Connect rollcenter eller från Avdelningar->LogTrade Connect->Listor->Speditörsfakturer.

Fakturor kan för ett urval av transportörer hämtas elektroniskt i LogTrade, genom inläsning av excelfiler baserat på egendefinierade excelimportspekifikationer eller med egenbyggda XML-portar. Med dessa varianter kan alltså excelfiler, XML-filer och flata textfiler importeras. Excelimport definieras direkt i logTrade Connect utan programmering medan import av andra filer kräver att XML-portar definieras.

Redigera - Speditörsfakturalista

Start Åtgärder Analysera

Ny Redigera Visa Redigera lista
Ta bort Hantera Hämta speditörsfakturor Process Visa som lista Visa som diagram OneNote Noteringar Länkar Visa bifogat

Speditörsfakturalista ▾ Ange filtervärde (F3) Nr ▾ ➔ ⌵

Sortering: Nr ▾ A-Z ↕

Inga filter har tillämpats


Nr	Speditörkod	Speditörsnamn	Fakturanr	Fakturatat...
TF0028	SCHENKER	Schenker, Sverige	608720652	2015-05-15
TF0029	SCHENKER	Schenker, Sverige	603797259	2015-04-30
TF0030	SCHENKER	Schenker, Sverige	604296954	2015-04-30
TF0031	SCHENKER	Schenker, Sverige	604659458	2015-04-30
TF0032	SCHENKER	Schenker, Sverige	604852459	2015-04-30
TF0033	SCHENKER	Schenker, Sverige	605131853	2015-04-30
TF0034	SCHENKER	Schenker, Sverige	605301555	2015-04-30
TF0035	SCHENKER	Schenker, Sverige	605484054	2015-04-30
TF0036	SCHENKER	Schenker, Sverige	605572155	2015-04-30
TF0037	SCHENKER	Schenker, Sverige	609036058	2015-05-15
TF0060	POSTNORD		8025659298	2015-08-21
TF0061	POSTNORD		8025659298	2015-09-28
TF0062	POSTNORD		8025659298	2015-09-28

OK

8.1 Hämta fakturor från LogTrade

LogTrade Connect stödjer i standard import från LogTrade on-line via XML-port. Det ingår i standardinstallationen.

Med kommandot "Hämta speditörsfakturor" på menyfliken "Start" görs ett anrop till LogTrade för att hämta en lista över tillgängliga fakturor i LogTrade. Samtliga fakturor hämtas och för varje faktura skapas en post i listan "Speditörsfaktura importstatus".



Transportörsnamn	Fakturanr	Fakturadatum	Förfallodatum	Valutakod	Belopp exkl. moms	Belopp inkl. moms	Företagsnamn	Status
PostNordSweden	8025659291	2015-08-21		SEK		1 024 761,00		Köad
PostNordSweden	8025659292	2015-08-21		SEK		143 301,00	LogTrade Connect 2013	Importerad
PostNordSweden	8025659293	2015-08-21		SEK		108 012,00	LogTrade Connect 2013	Importerad
PostNordSweden	8025659294	2015-08-21		SEK		247 016,00		Köad
PostNordSweden	8025659295	2015-08-21		SEK		1 191 357,00		Köad
PostNordSweden	8025659296	2015-08-21		SEK		47 785,00		Köad
PostNordSweden	8025659297	2015-08-21		SEK		38 228,00		Köad
PostNordSweden	8025814213	2015-09-28		SEK		8 511,00	LogTrade Connect 2013	Importerad
PostNordSweden	8025814214	2015-09-28		SEK		772 995,00	LogTrade Connect 2013	Importerad
PostNordSweden	8025852435	2015-09-25		SEK		1 684 458,00	LogTrade Connect 2013	Importerad

Listan är gemensam för samtliga företag i NAV-databasen. För varje "köad" faktura görs ett försök att importera den i det aktuella företaget. Om fakturan innehåller minst en rad som går att matcha till en frisläppt sändning sparas fakturan i företaget och status i listan ovan ändras från "köad" till "importerad". Matchning mot frisläppt sändning sker i första hand på sändningens godsupplysningsnummer och i andra hand på de kollinummer som ingår i sändningen.

8.2 Läs in excelfil

För att läsa in excelfil (eller annan import) skall fakturan först skapas genom att välja "Ny" på menyfliken "Start". Välj sedan importspecifikation, speditör och slutligen "Import" på menyfliken "Start" för att välja fil och importera.

8.3 Speditörsfaktura

Oavsett val av importmetod skapas samma typ av fakturainformation. I inställningarna definieras importmetoder som har individuella inställningar för vilken logik som skall gälla för matchning.

Redigera - Speditörsfaktura - TF0037

Start Åtgärder

Visa Redigera Ny Ta bort Import Fördela kostnader Uppdatera sändningar OneNote Noteringar Länkar Hantera Process Visa bifogat

TF0037

Allmänt

Nr: TF0037 Förfalldatum: 2015-06-14

Importmetodkod: LOGTRADE Fakturanr: 609036058

Speditörkod: SCHENKER Tilläggskostnader: 3 308,00

Valutakod: Radbelopp netto: 15 611,00

Belopp exkl. moms: 18 919,00 Fördelade kostnader: 0,00

Belopp inkl. moms: 23 649,00 Radbelopp totalt: 15 611,00

Fakturadatum: 2015-05-15

Fakturarader

Sändning Sök Filter Rensa filter

Godsupplysningsnr	Sändning...	Utleveransd...	Produktnamn	Betalarkun...	Avsändare referens	Mottagare referens	Avvikelse	Avvikelse accepterad	Nettobelopp	Fördelad kostn
6554146529		2015-05-08		26190777000	246437		☐	☐	452,00	
6052456495		2015-05-12		26190777000	6052456495		☐	☐	221,00	
6554583200		2015-05-12		26190777000	246756		☐	☐	346,00	
6554534690		2015-05-12		26190777000	246714		☐	☐	355,00	
6554736550		2015-05-13		26190777000	246848		☐	☐	308,00	
6554588860		2015-05-12		26190777000	246693		☐	☐	250,00	
6554534690		2015-05-12		26190777000	246714		☐	☐	355,00	

Tilläggskostnadsrader

OK

Fakturan innehåller två typer av rader; Fakturarader som matchas mot frisläppta sändningar samt tilläggskostnadsrader. Tilläggskostnadsrader avser kostnader som ej knutits till en enskild sändning och som innan sändningar uppdateras bör fördelas till fakturaraderna.

8.3.1 Snabbflikar

8.3.1.1 Allmänt

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
NR	Fakturans interna nummer
IMPORTMETODKOD	Metoden för import
SPEDITÖRKOD	Speditören som skickat fakturan
VALUTAKOD	Fakturans valutakod Uppdatering av sändningar sker med omräkning till basvaluta per fakturans datum.
BELOPP EXKL. MOMS	Fakturabelopp exkl. moms
BELOPP INKL. MOMS	Fakturabelopp inkl. moms
FAKTURADATUM	Fakturans datum
FÖRFALLODATUM	Fakturans förfalldatum
FAKTURANR	Fakturaautställarens fakturanr
TILLÄGGSKOSTNADER	Totalt belopp för tilläggskostnader
RADBELOPP NETTO	Totalt radbelopp exkl. moms och tilläggskostnader.


FÖRDELADE KOSTNADER	Totalt fördelat belopp för tilläggskostnader. Bör innan godkännande överensstämma med värdet i fältet "Tilläggskostnader" (alla tilläggskostnader fördelade)
RADBELOPP TOTALT	Totalt radbelopp exkl. moms. Bör innan godkännande överensstämma med värdet i fältet "Belopp exkl. moms" (alla tilläggskostnader fördelade)


8.3.1.2 Fakturarader

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
GODSUPPLYSNINGSNR	Godsupplysningsnr/spårningsnr i fakturafil som matchas mot godsupplysningsnummer på frisläppt sändning.
SÄNDNINGSNR	Den matchande sändningens nr.
UTLEVERANSDATUM	Utleveransdatum i fakturafil
PRODUKTNAMN	Produktnamn i fakturafil
BETALARKUNDNR	Betalarkundnr i fakturafil
AVSÄNDARE REFERENS	Avsändarens referens i fakturafil
MOTTAGARE REFERENS	Mottagarens referens i fakturafil
AVVIKELSE	Markerar om något av fälten "Avvikelse antal kolli", "Flakmeteravvikelse", "Kostnadsdifferens" eller "Viktavvikelse" är markerat.
AVVIKELSE ACCEPTERAD	Används för att manuellt markera avvikelse som kontrollerad/accepterad. Om någon rad har avvikelse som inte är accepterad ges en varning när fakturan skall klarmarkeras och arkiveras med kommandot "Uppdatera sändningar"
NETTOBELOPP	Den importerade fakturaradens nettobelopp
FÖRDELADE KOSTNAD	Radens andel av tilläggskostnaderna efter utförd fördelning.
TOTALBELOPP	Radens totalbelopp inkl. fördelad omkostnad.
BRUTTOVIKT	Den importerade bruttovikten
VOLYM	Den importerade volymen
FLAKMETER	Det importerade antalet flakmeter
ANTAL KOLLI	Det importerade antalet kolli
KOMMENTAR	Fält för manuell kommentar
AVVIKELSE ANTAL KOLLI	Markeras automatiskt vid import om importmetoden är markerad för att jämföra antal kolli och differensen överstiger på importmetoden angiven tolerans.
FLAKMETERAVVIKELSE	Markeras automatiskt vid import om importmetoden är markerad för att jämföra antal flakmeter och differensen överstiger på importmetoden angiven tolerans.
KOSTNADSDIFFERENS	Markeras automatiskt vid import om importmetoden är markerad för att jämföra kostnad och differensen mellan importerad kostnad och sändningens pris (baserat på prisfråga) överstiger på importmetoden angiven tolerans.
VIKTAVVIKELSE	Markeras automatiskt vid import om importmetoden är markerad för att jämföra vikt och differensen överstiger på importmetoden angiven tolerans.
VOLYMAVVIKELSE	Markeras automatiskt vid import om importmetoden är markerad för att jämföra volym och differensen överstiger på importmetoden angiven tolerans.
PRISFRÅGA	Sändningens pris (resultat av prisfråga)
SÄNDNING ANTAL KOLLI	Sändningens antal kolli
SÄNDNING FLAKMETER	Sändningens antal flakmeter
SÄNDNINGSVIKT	Sändningens vikt
SÄNDNINGSVOLYM	Sändningens volym

8.3.2 Menyflikar

8.3.2.1 Start



KOMMANDO	BESKRIVNING
IMPORT	Används vid manuell import från fil då fakturan först skapas varefter importmetod väljs och import exekveras.
FÖRDELA KOSTNADER	Fördelar eventuella tilläggskostnader mellan fakturans rader. Fördelning kan ske på följande sätt: 
UPPDATERA SÄNDNINGAR	Detta kommando uppdaterar matchade sändningar med information om fakturerade kostnader och arkiverar speditörsfakturan.

9. Rapporter

9.1 Transportkostnader – detaljerad

Visar frisläppta sändningar med vikt, nettobelopp, fördelade kostnader och totalbelopp

Transportörskostnader - detaljerad

LogTrade Connect 2013

2015-02-17 21:36

Sida 1

Fakturanr	Sändningsnr	Ursprungsnamn	Utleverans datum	Bruttovikt	Nettobelopp (BVA)	Fördelad kostnad (BVA)	Totalbelopp (BVA)
Ursprungstyp Kund							
10000 Fotograferna AB							
TF0009	LTC70-00204	Fotograferna AB	2014-02-10	1 300,00	1 095,00	90,00	1 185,00
TF0009	LTC70-00211	Fotograferna AB	2014-02-11	1 600,00	1 054,00	90,00	1 144,00
Total för 10000 Fotograferna AB				2 900,00	2 149,00	180,00	2 329,00
Total för Kund				2 900,00	2 149,00	180,00	2 329,00
Totalt				2 900,00	2 149,00	180,00	2 329,00

9.2 Transportkostnader – summerad

Visar samma information som den detaljerade rapporten men uppsummerat per ursprungsnr (t.ex. kundnr).

Transportörskostnader - summerad

LogTrade Connect 2013

2015-02-17 21:38

Sida 1

Ursprungsnr	Leveransnamn	Antal sändningar	Bruttovikt	Nettobelopp (BVA)	Fördelad kostnad (BVA)	Totalbelopp (BVA)
Ursprungstyp Kund						
10000	Fotograferna AB	2	2 900,00	2 149,00	180,00	2 329,00
Total för Kund		2	2 900,00	2 149,00	180,00	2 329,00
Totalt		2	2 900,00	2 149,00	180,00	2 329,00

9.3 Leveransstatistik

Rapporten visar faktiska hämtnings- och leveransdatum och räknar antal leveransdagar. Om källdokumenttypen är "Förs.order" görs även en uppföljning av faktiskt leveransdatum mot det på försäljningsordern lovade datumet. För att rapporten skall ha något att visa måste batchjobbet för uppdatering av faktiska leveransdatum (finns under periodiska aktiviteter) ha körts.

Leveransstatistik

LogTrade Connect 2013

2015-09-11 14:40

Sida 1

LW-T430SILARS

Ursprungstyp: Kund, Ursprungsnr: K00120

Nr	Ursprungstyp	Ursprungsnr	Leveransnamn	Leveranspl ostnr	Leveransort	Faktiskt avhämtningsdatum- tid	Faktiskt leveransdatum/-tid	Leveransdagar	Lovad leveransdatum	Avvikelsedagar
LTC0000002	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-08-11 18:52:00	2015-08-12 10:50:00	1	2015-08-11	1
LTC0000005	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-08-11 18:52:00	2015-08-12 10:50:00	1		
LTC0000076	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-08-17 18:59:00	2015-08-18 10:15:00	1		
LTC0000040	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-08-21 18:16:00	2015-08-24 09:07:00	3		
LTC0000098	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-08-26 19:20:00	2015-08-27 09:34:00	1		
LTC0000176	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-08-28 18:57:00	2015-08-31 08:25:00	3		
LTC0000057	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-09-01 18:41:00	2015-09-02 10:19:00	1		
LTC0000055	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-09-03 18:21:00	2015-09-04 10:36:00	1		
LTC0000067	Kund	K00120	Fotograferna AB	285 32	Markaryd	2015-09-07 18:59:00	2015-09-08 08:47:00	1		

10. Historik

10.1 Frisläppta sändningar

En sändning som frisläppts tas bort ur ordinarie lista över sändningar och flyttas till listan med frisläppta sändningar. En frisläppt sändning innehåller samma information som en icke frisläppt.

Nr	Speditör...	Speditör s...	Dist.lager ...	Lagerploc...	Källdoku...	Källdoku...	Ursprung...	Ursprung...	Levera
LTC0061549	POSTNORD	FTG16							KOMPL
LTC0062265	SCHENKER								Rutab t
LTC70-00811	DHL	PALL			Förs.order	1194	Kund	10000	Fotogra
LTC70-00813	DHL	PAKET					Leverantör	30000	Teknok
LTC70-00815	DHL	PAKET					Kund	10000	Fotogra
LTC70-00997	DHL	PALL	UL000075		Förs.order	1212	Kund	10000	Fotogra
LTC70-00998	DHL	PALL	UL000077		Förs.order	1213	Kund	10000	Fotogra
LTC70-01043	DHL	PAKET					Kund	10000	Fotogra
LTC70-01044	DHL	PAKET					Kund	10000	Fotogra
LTC70-01109	DHL	PALL	UL000075		Förs.order	1212	Kund	10000	Fotogra
LTC70-01133	BRING	BULKSPLIT			Förs.order	1242	Kund	47563218	Klubbe
LTC70-01139	DHL	PAKET					Kund	10000	Fotogra

10.1.1 Kommandon

KOMMANDO	BESKRIVNING
ARBETSBLAD FÖR SÄNDNINGAR	Öppnar ett arbetsblad liknande det för icke frisläppta sändningar men enbart med funktioner för arkivering och utskrift.
HÄMTA STATUS	Hämtar spårningsinformation från Control Tower och visar i en lista datum och tidpunkt per transporthändelse.
ARKIVERA	Arkiverar den markerade sändningen. Arkivering innebär att ett arkiveringskommando skickas till LogTrade och att sändningen flyttas från listan över frisläppta sändningar till listan över arkiverade sändningar.

10.2 Arkiverade sändningar

Visar en lista över arkiverad sändning. Arkivering sker genom att statusändra till arkiverad i arbetsblad, arkivera en frisläppt sändning eller genom att ta bort en sändning som tidigare skickats till LogTrade.

10.3 Arkiverade speditörsfakturer

Visar en lista över hanterade speditörsfakturer.

10.4 Meddelandelogg


Meddelandeloggning konfigureras i de avancerade inställningarna. Ett meddelande avser ett anrop till LogTrade och innehåller en förfrågan och ett svar i XML-format. Såväl förfrågan som svar kan visas eller exporteras.

Löpnr	Sändning...	Åtgärd	Datum	Tid	Användar...	Svarstid (ms)	Fel
1		GetAllowableShipmentServices	2016-12-08	08:46:20	LW-T460P\...	121,00	Nej
2		GetAllowableShipmentServices	2016-12-08	08:46:53	LW-T460P\...	137,00	Nej
3	LTC70-01637	CreateShipmentEx	2016-12-08	10:55:42	LW-T460P\...	1 253,00	Nej
4	LTC70-01637	CreateShipmentEx	2016-12-08	10:55:47	LW-T460P\...	1 240,00	Nej
5	LTC70-01637	CreateShipmentEx	2016-12-08	10:55:52	LW-T460P\...	1 269,00	Nej

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
LÖPNR	Ett unikt löpnummer
SÄNDNINGSNUMMER	För meddelande som avser en (1) sändning lagras sändningsnummer på meddelande. Meddelanden som ej avser sändning eller som avser med än en sändning saknar sändningsnummer.
ÅTGÄRD	Metoden som anropats i LogTrade.
DATUM	Datum för anropet.
TID	Tidpunkt för anropet.
ANVÄNDAR-ID	Den användare som utförd anropet
SVARTSID (MS)	Tid i millisekunder från anrop till svar.
FEL	Ja/Nej om det finns felmeddelanden eller ej i svaret.

10.4.1 Menyflikar

10.4.1.1 Start



FÅLTNAMN	BESKRIVNING
EXPORTERA FÖRFRÅGAN	Exporterar förfrågan till en XML-fil
EXPORTERA SVAR	Exporterar svar till en XML-fil
VISA FÖRFRÅGAN	Visar förfrågan i Internet Explorer om inte annan XML-visare angetts i de avancerade inställningarna.
VISA SAR	Visar svar i Internet Explorer om inte annan XML-visare angetts i de avancerade inställningarna.

11. Periodiska aktiviteter

11.1 Hämta faktiska leveransdatum

Detta batchjobb uppdaterar frisläppta sändningar med faktiska tidpunkter för avhämtning och leverans så att dessa kan ingå i uppföljningsrapporten som visar leveranstider samt avvikelser mot lovade leveransdatum (för källdokumenttyp av typen "Förs.order").

Standardvärden är att bearbeta sändningar frisläppta en månad bakåt i tid fram till gårdagens datum. Genom att kryssa i "Beräkna om" kan man göra om beräkningen (om man t.ex. gjort ändringar i inställningarna för speditörshandelser som batchjobbet använder).

För varje frisläppt sändning inom filtret görs ett statusanrop till LogTrade och sändningen uppdateras med datum/tid för avhämtning och leverans. Frågor ställs i grupper om 100 sändningar med en paus på 3 sekunder mellan varje grupp (för att avlasta LogTrades webservicegränssnitt).

Batchjobbet kan antingen köras manuellt eller schemaläggas med Application Server för t.ex. dygnsvis uppdatering.

Redigera - Hämta faktiska leveransdatum

Åtgärder

Uppdatera Rensa filter

Sida

Alternativ

Från frisläppningsdatum: 2016-11-10

Till frisläppningsdatum: 2016-12-09

Beräkna om: ☐

Slutfört sändningshuvud

Sortering: Nr

Visa resultat:

där Ursprungstyp är Välj ett värde

och Ursprungsnr är Ange ett värde.

och Speditörkod är Ange ett värde.

och Speditör servicekod är Ange ett värde.

Lägg till filter

OK Avbryt

11.2 Ta bort oanvända inställningar för tilläggstjänster

Detta batchjobb tar bort inställningar för tilläggstjänster kopplade till källdokument som inte längre finns. Anledningen till detta batchjobb är att man kan registrera regler för tilläggstjänster för enskilda dokument (t.ex. styra att det skall vara efterkrav för en viss order). När dokumentet är slutfört finns inte längre någon anledning att spara inställningen för det dokumentet.

11.3 Postnummerkontroll

Med funktionen för postnummerkontroll kan samtliga postnummer i systemet verifieras mot LogTrade. Verifieringen bygger på att en sändning skickas för kontroll med det aktuella postnumret och landkoden samt en sändningsmallkod. Om kontroll misslyckas felmarkeras postnumret. Antagandet som görs är att om sändningen misslyckas är det postnumret som är felaktigt.

Listan nedan laddas med rader genom att välja "Beräkna kombinationer". Vilka tabeller och fält som behandlas styrs av tabellen "Landkoder/postnummer" som beskrivs i efterföljande kapitel. För varje rad i tabellen kommer en kontroll göras mot LogTrade.

Landkod	Speditörkod	Postnr	LogTrade verifierings...	Ersätt med postnr	Antal förekomster
AT		AT-1100			2
AT		AT-1230			2
AT		AT-2355			4
AT		AT-4810			5
AT		AT-5730			4
AT		AT-8850			2
BE		BE-1851			2
BE		BE-2050			2
BE		BE-2200			3
BE		BE-2800			5
BE		BE-3000			5
BE		BE-8500			2
CA		CA-MB R0M...			2
CA		CA-ON L6J 3J3			2
CA		CA-ON M5E ...			2
CA		CA-ON N6B ...			2
CA		CA-ON P7A ...			2


Eftersom olika transportörer kan ha olika regler för postnummer finns möjlighet att göra kontroll per speditör. I listan över postnummerfält kan därför även speditörskod anges för de tabeller där speditörskod finns. För varje landkod måste det finnas en motsvarande landkod i tabellen med sändningsmallar som skall användas vid kontrollen. Speditörsspecifik kontroll sker bara under förutsättning att det finns en sändningsmallinställning för aktuell kombination av landkod och speditörskod. Om inte används blank speditörskod.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
LANDKOD	Landkod som skall användas vid verifiering.
SPEDITÖRKOD	Speditörskod som skall användas vid verifiering.
POSTNR	Postnummer som skall verifieras.
LOGTRADE VERIFIERINGSSTATUS	Verifieringsresultat
ERSÄTT MED POSTNR	Om verifiering misslyckats kan detta fält användas för att ersätta samtliga förekomster av det felaktiga postnumret.
ANTAL FÖREKOMSTER	Antalet förekomster av det aktuella postnumret. Drill Down i detta fält visar antal förekomster per ursprungstabell.

11.3.1 Inställningar

11.3.1.1 Postnummerfält


Listan i exemplet nedan innehåller samtliga förekomster av postnummer som skall kontrolleras.



Tabellnr	Tabellnamn	Postnr fältnr	Postnr fältnamn	Landkod fältnr	Fältnamn	Speditörskod fältnr	Speditörskod fältnamn
14	Location	5714	Post Code	5720	Country/Region ...		
18	Customer	91	Post Code	35	Country/Region ...	31	Shipping Agent ...
23	Vendor	91	Post Code	35	Country/Region ...	31	Shipping Agent ...
36	Sales Header	91	Ship-to Post Code	93	Ship-to Country...	105	Shipping Agent ...
38	Purchase Header	91	Ship-to Post Code	93	Ship-to Country...		
222	Ship-to Address	91	Post Code	35	Country/Region ...	31	Shipping Agent ...
224	Order Address	91	Post Code	35	Country/Region ...		
5050	Contact	91	Post Code	35	Country/Region ...		

11.3.1.2 Sändningsmallar

Listan nedan avgör vilken sändningsmall i LogTrade som skall användas för kontroll.



Landkod	Speditörskod	Sändningsmallkod
NO		POSTNR_NO
SE		POSTNR

12. Inställningar

Första gången LogTrade Connect inställningar öppnas visas ett välkomstmeddelande som informerar om att inga inställningar är gjorda och att inställningsguiden kan användas för en guidad installation.

Redigera - LogTrade Connect inställningar

Start Åtgärder

Visa Redigera Inställningsguide Avancerat

Hantera Process

LogTrade Connect inställningar

Välkommen till LogTrade Connect

Det finns inga inställningar för LogTrade Connect i det här företaget. Du kan använda installationsguiden för en guidad installation.

Visa välkomstmeddelande: ☒

Allmänt

LogTrade licensnr:		LogTrade språk:	SV
LogTrade användar-id:		Inrikes landkod:	SE
LogTrade lösenord:		Driftläge:	Test
Standard varuslag:		Versionsnr:	25
Standard skrivarkö:		Advanced Management:	☒

Numrering

Fältmappning

Programlogik

Sändningskostnad

Farligt gods

Tullfaktura

Leveransdokument

OK

12.1 LogTrade Connect inställningar

Grundinställningar i LogTrade Connect sker i inställningsbilden. Efter slutförd inställningsguide är många inställningar redan klara. Mer avancerade/ovanliga inställningar sker genom att i menyfliken välja "Avancerat". De olika menyflikarna samt de avancera inställningarna beskrivs i efterföljande kapitel nedan.

Redigera - LogTrade Connect inställningar

Start Åtgärder

Visa Redigera Inställningsguide Avancerat

Hantera Process

LogTrade Connect inställningar

Allmänt

LogTrade licensnr:

LogTrade användar-id:

LogTrade lösenord:

Standard varuslag:

Standard skrivarkö:

LogTrade språk:

Inrikes landkod:

Driftläge:

Versionsnr:

Advanced Management: ☒

Numrering

Fältmappning

Programlogik

Sändningskostnad

Farligt gods

Tullfaktura

Leveransdokument

OK

12.1.1 Snabbflikar

12.1.1.1 Allmänt

Allmänt

Licensnr:

Standard användar-id:

Standardlösenord:

Standard varuslag:

Standard skrivarkö:

LogTrade språk:

Inrikes landkod:

Testläge: ☒

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
LICENSNR	Licensnr för inloggning i LogTrade
STANDARD ANVÄNDARID	Användarnamn för inloggning i LogTrade. Överstyrts av användarnamn på användare.
STANDARDLÖSENORD	Lösenord för inloggning i LogTrade. Överstyrts av lösenord på användare.
STANDARD VARUSLAG	Det varuslag som skall användas som standard på sändningsrader.
STANDARD SKRIVARKÖ	Den skrivarkö som skall användas som standard på sändningar. Överstyrts av skrivarkö definierad på användare i första hand och lagerställe i andra hand.

LOGTRADE SPRÅK	Det språk som skall användas i kommunikation med LogTrade. Avgöra hur meddelanden från LogTrade visas. Giltiga värden är SV och EN.
INRIKES LANDKOD	För sändningar med blank landkod används "Inrikes landkod" i kommunikation med LogTrade.
KÖRLÄGE	Avgör om sändningar skall markeras som testsändningar eller ej. Observera att för att köra skarpt måste även testläge i LogTrade tas bort. Testläge är möjligt att aktivera på en enskild användare.
VERSIONSNR	Visar versionsnumret för LogTrade Connect.
ADVANCED MANAGEMENT	Visar om license har tillgång till LogTrade Connect Advanced Management.

12.1.1.2 Numrering

Numrering			
Sändningsnr-serie:	LTC	SSCC nr-serie:	
Testsändningsnr-serie:	T-LTC	Tullfakturanr-serie:	
SSCC inledande siffra:	0	Transportörsfaktura nr-serie:	
SSCC företagsnr:			

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SÄNDNINGSNR-SERIE	Nummerserie för sändningar.
TESTSÄNDNINGSNR-SERIE	Nummerserie för sändningar i testläge.
SSCC INLEDANDE SIFFRA	Inledande siffra när SSCC-nummer skall genereras för kolli.
SSCC FÖRETAGSNR	Företagsnummer som skall användas i SSCC-nummer.
SSCC NR-SERIE	Den nummerserie som skall användas för SSCC-nummer. Används tillsammans med inledande siffra, företagsnummer och en beräknad checksiffra för att bygga upp ett giltigt SCC-nummer.
TULLFAKTURANR-SERIE	Nummerserie för tullfakturor.
TRANSPORTÖRSFAKTURA NR-SERIE	Nummerserie för transportörsfakturor.
LEVERANSdokUMENTNR-SERIE	Nummerserie för leveransdokument.

12.1.1.3 Fältnamn

Fältnamn			
Förs. order/-leverans mottagarref. fältnr:	100	Inköpsreturorder mottagarref. fältnamn:	Lev.godkännande nr
Förs. order mottagarref. fältnamn:	Externt verifikationsnr	Överföringsorder/-leverans mottagarref. fältnr:	1
Förs. returorder mottagarref. fältnr:	3	Överföringsorder mottagarref. fältnamn:	Nr
Förs. returorder mottagarref. fältnamn:	Nr	Serviceorder/-leverans mottagarref. fältnr:	18
Inköpsorder mottagarref. fältnr:	3	Serviceorder mottagarref. fältnamn:	Leveranskontaktperson
Inköpsorder mottagarref. fältnamn:	Nr	Varunotering/Godsmärke (avgående):	Leveranskontaktperson
Inköpsreturorder/-leverans mottagarref. fältnr:	5800	Varunotering/Godsmärke (ankommande):	Mottagarkontaktperson

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
FÖRS. ORDER/-LEVERANS MOTTAGARREF. FÄLTNR	Fältnummer för det fält som mottagarens referens skall hämtas från när källdokumenttyp = Förs.order eller Förs.utleverans.
FÖRS. ORDER MOTTAGARREF. FÄLTNAMN	Fältnamn i klartext för ovanstående.
FÖRS. RETURORDER MOTTAGARREF. FÄLTNR	Fältnummer för det fält som mottagarens referens skall hämtas från när källdokumenttyp = Förs.returorder.

FÖRS. RETURORDER MOTTAGARREF. FÄLTNAMN	Fältnamn i klartext för ovanstående.
INKÖPSORDER MOTTAGARREF. FÄLTNR	Fältnummer för det fält som mottagarens referens skall hämtas från när källdokumenttyp = Inköpsorder.
INKÖPSORDER MOTTAGARREF. FÄLTNAMN	Fältnamn i klartext för ovanstående.
INKÖPSRETURORDER/- LEVERANS MOTTAGARREF. FÄLTNR	Fältnummer för det fält som mottagarens referens skall hämtas från när källdokumenttyp = Inköpsreturorder eller Inköpsreturutleverans.
INKÖPSRETURORDER MOTTAGARREF. FÄLTNAMN	Fältnamn i klartext för ovanstående.
ÖVERFÖRINGSORDER/- LEVERANS MOTTAGARREF. FÄLTNR	Fältnummer för det fält som mottagarens referens skall hämtas från när källdokumenttyp = Överföringsorder eller Överföringsutleverans.
ÖVERFÖRINGSORDER MOTTAGARREF. FÄLTNAMN	Fältnamn i klartext för ovanstående.
SERVICEORDER/-LEVERANS MOTTAGARREF. FÄLTNR	Fältnummer för det fält som mottagarens referens skall hämtas från när källdokumenttyp = Serviceorder eller Serviceutleverans.
SERVICEORDER MOTTAGARREF. FÄLTNAMN	Fältnamn i klartext för ovanstående.
VARUNOTERING/GODSMÄRKE (AVGÅENDE)	Kan användas för att automatiskt tilldela Varunotering/godsmärke på sändningsrad ett värde för avgående transporter. Giltiga värden: • [blank] • Mottagarreferens • Avsändarreferens • Leveranskontaktperson • Mottagarkontaktperson
VARUNOTERING/GODSMÄRKE (ANKOMMANDE)	Kan användas för att automatiskt tilldela Varunotering/godsmärke på sändningsrad ett värde för ankommande transporter Giltiga värden: • [blank] • Mottagarreferens • Avsändarreferens • Leveranskontaktperson • Mottagarkontaktperson

12.1.1.4 Programlogik

Programlogik			
Avsändar-id obligatoriskt:	☐	Standard utleveransdatum:	Arbetsdatum
Standard sändningsåtgärd:	Validera	Hämta rader/kollin från Control Tower:	☐
Åtgärd vid dubblett-sändning:	Ingen	Standard fakturaimportmetod:	LOGTRADE
Öppna källdokument efter sändning:	Aldrig	Meddela vid postnummerbyte:	☒
Stäng sändning efter skicka/skriv ut:	☐	Källdokumentrader som fritextrader:	Auto vid skicka
Utskriftsmetod:	LogTrade-styrd	Ta bort landkod från postnummer:	☒
Utskriftskommando:		Ett kolli per rad:	☐
Bokningsmetod:	LogTrade-styrd	Extratext ersätter standardtext:	☒
Beräkna vikt:	☒	Använd plockradskvantitet vid beräkning av dist.lageran...	☒
Beräkna volym:	☒	Intern måttenhet:	Meter/kubikmeter
Uppdatera status i arbetsblad:	☐	Uppdatera speditörs-/servicekod på källdokument:	Alltid

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
UPPDATERA POSTNUMMER PÅ ADRESSKÄLLA	Giltiga värden: • Aldrig • Fråga användare

	• Alltid Styr om/hur manuell ändring av postnummer på sändning skall uppdatera bakomliggande källdokument (och i sin tur bakomliggande kund, leverantör etc. om postnummer är samma där).
AVSÄNDAR-ID OBLIGATORISKT	Styr om avsändar-id skall vara obligatoriskt eller ej när sändning skickas.
STANDARD SÄNDNINGÅTGÄRD	Giltiga värden: • Spara • Validera • Frisläpp Styr vilken åtgärd som skall vara föreslagen när sändning skall skickas till LogTrade. Kan överstyras med regelbaserade inställningar per transportör, produkt etc. i listan "Sändningsåtgärd inställningar".
ÅTGÄRD VID DUBBLETTSÄNDNING	Giltiga värden: • Ingen • Fråga användare • Blockera Styr vad som skall ske om mer än en sändning skapas för samma källdokument.
ÖPPNA KÄLLDOKUMENT EFTER SÄNDNING	Giltiga värden: • Aldrig • Fråga användare • Alltid Styr om/hur källdokument skall öppnas efter att sändning skickats till LogTrade.
STÄNG SÄNDNING EFTER SKICKA/SKRIV UT	Styr om sändningssidan skall stängas automatiskt efter att sändningen skickats till LogTrade eller skrivits ut.
UTSKRIFTSMETOD	Giltiga värden: • LogTrade-styrd • Vid validering • Vid frisläppning • Manuellt Styr vilken händelse som skall trigga utskrift av etiketter och dokument.
UTSKRIFTSKOMMANDO	Giltiga värden: • Etiketter och dokument • Etiketter • Dokument Styr vad som skall skrivas ut om utskriftsmetod inte är "Logtrade-styrd".
BOKNINGSMETOD	Giltiga värden: • LogTrade-styrd • Vid validering • Vid frisläppning • Manuellt Styr vilken händelse som skall trigga bokning.
BERÄKNA VIKT	Styr om vikt skall beräknas baserat på källdokument och ges som förslagsvärde på sändningsrad.
BERÄKNA VOLYM	Styr om volym skall beräknas baserat på källdokument och ges som förslagsvärde på sändningsrad.
UPPDATERA STATUS I ARBETSBLAD	Styr om statusfråga skall ställas till LogTrade automatiskt när arbetsblad för sändning öppnas eller när datum ändras i arbetsbladets filtreringsfält.
STANDARD UTLEVERANSDATUM	Giltiga värden: • Arbetsdatum • Källdokumentets utleveransdatum • Inget Styr vilket utleveransdatum som skall tilldelas en sändning när den skapas.

HÄMTA RADER/KOLLIN FRÅN CONTROL TOWER	Styr om funktionen som hämtar status även skall hämta sändningsrader från LogTrade. Detta är användbart när sändning kompletterats direkt i LogTrade och man vill återläsa kollinummer etc. till LogTrade Connect.
STANDARD FAKTURAIMPORTMETOD	Den fakturaimportmetod som skall användas av funktionen "Hämta speditörsfakturer"
MEDDELA VID POSTNUMMERBYTE	Styr om användaren skall meddelas om automatiskt postnummerbyte baserat på listan "Ersättningspostnummer" skedde när sändningen skickades till LogTrade.
KÄLLDOKUMENTRADER SOM FRITEXTRADER	Giltiga värden: • Manuellt • Manuellt med varning • Auto vid skicka • Auto vid skapa Styr hur/om fritextrader skall skapas baserat på källdokumentets artikelrader. "Manuellt med varning" innebär att användaren frågas när sändning skickas till LogTrade om fritextrader skall hämtas till sändningen.
TA BORT LANDKOD FRÅN POSTNUMMER	Styr om Landkod (och eventuellt efterföljande streck "-") skall rensas från postnummer när sändning skickas till LogTrade. Denna funktion innebär att postnummer som "SE-105 06" och "SE105 06" skickas som "105 06"
ETT KOLLI PER RAD	Om detta alternativ väljs adderas ej kollin till sändningsrad när avancerad kollihantering används. Med ett kolli per rad är det möjligt att skriva ut transportörsetikett direkt från kolli.
EXTRATEXT ERSÄTTER STANDARDTEXT	Men detta valt ersätts standardtextens beskrivning av första extratextadens beskrivning.
ANVÄND PLOCKRADSKVANTITET VID BERÄKNING AV DIST.LAGERANTAL	Om denna inställning aktiveras kommer antal på plockrad att tas med i beräkning av antal att leverera om "Antal att leverera" på dist.lager utleveransrad är noll (0). I tidigare versioner var detta standard men kan nu alltså styras med denna parameter.
INTERN MÅTTENHET	Giltiga värden: • Meter/kubikmeter • Decimeter/kubikdecimeter Används för att beräkna mått och volymer korrekt beroende på angivna värdens måttenhet i NAV.
UPPDATERA SPEDITÖRS-/SERVICEKOD PÅ KÄLLDOKUMENT	Denna inställning styr om/hur källdokumentet skall uppdateras när speditörskod eller servicekod ändras på en sändning. Giltiga värden: • Alltid • Fråga användare • Aldrig

12.1.1.5 Sändningskostnad

Sändningskostnad			
Automatisk prisfråga:	☐	Transportpris nr:	FRAKT
Prisfråga uppdatering källdokument:		Transportpris radbeskrivning:	Fraktkostnad
Transportpris radtyp:	Artikel	Transportpris påslag %:	10,00
Fördelning artikelomkostnad:	Lika		

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
AUTOMATISK PRISFRÅGA	Styr om prisfråga skall ske automatiskt när sändning skickas till LogTrade för validering.
PRISFRÅGA UPPDATERING KÄLLDOKUMENT	Giltiga värden: • [blank] • Automatisk • Automatisk med meddelande • Fråga användare

	Styr om och hur källdokument skall uppdateras med fraktkostnad.
TRANSPORTPRIS RADTYP	Radtypen som skall användas när källdokument uppdateras med fraktkostnad.
FÖRDELNING ARTIKELOMKOSTNAD	Om Transportpris radtyp är "Omkostnad (artikel)" styr detta fält hur omkostnaden skall fördelas mellan artikelrader på källdokumentet.
TRANSPORTPRIS NR	Det konto-/artikel-/resurs-/artikelomkostnadsnummer som skall användas på källdokumentraden.
TRANSPORTPRIS RADBESKRIVNING	Den text som skall visas på källdokumentrad för fraktkostnad. Om detta fält lämnas blankt används beskrivning på samma sätt som om radtyp och nr hade registrerats manuellt.
TRANSPORTPRIS PÅSLAG %	Eventuellt påslag som skall användas när fraktkostnad infogas på källdokumentrad.

12.1.1.6 Farligt gods

Farligt gods

Farligt gods tilläggstjänst genväg:
FARLIGT GODS
Farligt gods automatisering:
Automatiskt ...
Begränsad mängd farligt gods tilläggstjänst ge...
BEGR. MÄNGD...
Expandera farligt gods komponenter:
☒

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
FARLIGT GODS TILLÄGGSTJÄNST GENVÄG	Genvägskoden för farligtgodstjänst som läggs till automatiskt när farligt gods registreras för en sändningsrad och inte alla farligtgodsrader är märkta som "Begränsad mängd".
BEGRÄNSAD MÄNGD FARLIGT GODS TILLÄGGSTJÄNST GENVÄGSKOD	Genvägskoden för farligtgodstjänst som läggs till automatiskt när farligt gods registreras för en sändningsrad när alla farligtgodsrader är märkta som "Begränsad mängd".
FARLIGT GODS AUTOMATISERING	Avgör om och hur farligtgodsrader skall skapas automatiskt.

12.1.1.7 Tullfaktura

Tullfaktura

Skapa tullfaktura:
Manuellt
Tullfaktura underskriftsbild:



Standard tullfakturatyp:
Proforma
Standard tullfaktura exporttyp:
Permanent
Standard tullfaktura undertecknare:
Standard tullfaktura undertecknare position:
Skicka tullfaktura till LogTrade:
☐
Lokal utskrift av tullfaktura:
Manuellt
Tullfakturadeklaration:
Tullfaktura anledning till export:

Högerklicka på bilden om du vill visa alternativ.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SKAPA TULLFAKTURA	Giltiga värden: - Manuellt - Automatiskt Om vald inställning är "Automatiskt" skapas tullfakturan när källdokumentnummer anges på sändningen För att tullfaktura skall kunna skapas måste "Tillåt tullfaktura" vara "Ja" på den transportörsprodukt som används på sändningen samt att landkoden innebär att mottagaren och avsändaren befinner sig på olika sidor om EU:s yttre gräns.
STANDARD TULLFAKTURATYP	Giltiga värden: - Blank - Proforma

	Kommersiell Styr förslagsvärde på skapad tullfaktura som i sin tur styr rubriken på den utskrivna tullfakturan.
STANDARD TULLFAKTURA EXPORTTYP	Giltiga värden: - Permanent - Tillfällig - Återexport Styr förslagsvärde på skapad tullfaktura som i sin tur styr utskriften av motsvarande fält på den utskrivna tullfakturan.
STANDARD TULLFAKTURA UNDERTECKNARE	Styr förslagsvärde på skapad tullfaktura som i sin tur styr utskriften av namnförtydligande på den utskrivna tullfakturan.
STANDARD TULLFAKTURA POSITION	Styr förslagsvärde på skapad tullfaktura som i sin tur styr utskriften av undertecknarens position på den utskrivna tullfakturan.
SKICKA TULLFAKTURA TILL LOGTRADE	Styr om tullfakturainformation skall skickas till LogTrade eller ej.
LOKAL UTSKRIFT AV TULLFAKTURA	Giltiga värden: - Manuellt - Fråga användare - Automatiskt Styr hur/om utskrift av tullfaktura skall ske direkt från NAV. Om valt värde är "Fråga användare" eller "Automatiskt" sker utskrift när sändning skickas för validering. Om lokal utskrift används bör utskrift av tullfaktura inaktiveras i LogTrade. På så sätt kan tullfakturainformation skickas till LogTrade trots att enbart lokal utskrift sker.
TULLFAKTURADEKLARATION	Styr förslagsvärde på skapad tullfaktura som i sin tur styr utskriften av motsvarande fält på den utskrivna tullfakturan.
TULLFAKTURA ANLEDNING TILL EXPORT	Styr förslagsvärde på skapad tullfaktura som i sin tur styr utskriften av motsvarande fält på den utskrivna tullfakturan.
TULLFAKTURA UNDERSKRIFT	Ger möjlighet att importera en scannad bild som används vid utskrift.

12.1.1.8 Leveransdokument

Leveransdokument

Skapa leveransdokument:
Manuellt
Leveransdokumentrubrik:
Följesedel
Pris på leveransdokumentrad:
☒

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SKAPA LEVERANSDOKUMENT	Giltiga värden: - Manuellt - Manuellt med varning - Auto vid skapa - Auto vid skicka
LEVERANSDOKUMENTRUBRIK	Den dokumentrubrik som skall användas när LogTrade skriver ut leveransdokument.
PRIS PÅ LEVERANSDOKUMENTRAD	Anger om pris ska visas på leveransdokumentrader

12.2 Avancerade inställningar

De avancerade inställningarna innehåller systemrelaterade tekniska inställningar.

12.2.1 Snabbflikar

12.2.1.1 URL:er

URL:er			
SOAP bas URL:	http://services.logtrade.info/Logtrade....	Control Tower SOAP bas URL:	http://services.logtrade.info/Logtrade....
LogTrade ERP gränssnitts-URL:	http://webservices.logtrade.info/distrib...	Control Tower ERP Gränssnitts-URL:	http://webservices.logtrade.info/distr...
LogTrade webbadress:	http://distribution.logtrade.info	Karta URL:	https://maps.google.com/maps?q=...

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SOAP BAS URL	SOAP-adress till LogTrades webservicetjänst
LOGTRADE ERP GRÄNSSNITTS-URL	Http-adressen till LogTrades server
LOGTRADE WEBBADRESS	Http-adressen till LogTrades webbaserade användargränssnitt
CONTROL TOWER SOAP BAS URL	SOAP-adress till LogTrades webservicetjänst för Control Tower
CONTROL TOWER ERP GRÄNSSNITTS-URL	Http-adressen till LogTrades Control Tower-server
KARTA URL	http-adress till den karttjänst som används för att på en karta visa var ett ombud finns.

12.2.1.2 Kodmoduler

Kodmoduler			
Hämta transportörer och produkter:	12057521	Utskrift av slutförd sändning:	12057536
Öppna adresskälla:	12057522	Batchutskrift av slutförd sändning:	12057535
Öppna källdokument:	12057523	Uppdatering av sändningsstatus:	12057538
Statusändring:	12057525	Skicka sändning:	12057524
Statusändring batch:	12057526	Bokning av sändning:	12057541
Prisberäkning:	12057527	Batchbokning av sändning:	12057542
Uppdatera källdokument med transportpris:	12057528	Hämta tidtabell:	12057549
Slutför sändning:	12057529	Utskrift av sändningsrad:	12057550
Control Tower spårning:	12057531	Utskrift av frisläppt sändningsrad:	12057551
Utskrift av sändning:	12057532	Utskrift av kollietikett:	12057554
Batchutskrift av sändning:	12057534	Hämta sändningshändelser:	12057552

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
HÄMTA TRANSPORTÖRER OCH PRODUKTER	Hämtar transportörer, produkter, kollityper, tilläggstjänster och transportvillkor.
ÖPPNA ADRESSKÄLLA	Öppnar adresskällan för en sändning.
ÖPPNA KÄLLDOKUMENT	Öppnar källdokumentet för en sändning.
STATUSÄNDRING	Ändrar status för en enskild sändning.
STATUSÄNDRING BATCH	Ändrar status för ett urval av sändningar.
PRISBERÄKNING	Beräknar pris för en sändning.
CONTROLTOWER SPÅRNING	Hämta spårningsinformation från Control Tower för en frisläppt sändning.

UTSKRIFT AV SÄNDNING	Skriver ut en sändning.
BATCHUTSKRIFT AV SÄNDNING	Skriver ut ett urval av sändningar.
UTSKRIFT AV SLUTFÖRD SÄNDNING	Skriver ut en frisläppt sändning.
BATCHUTSKRIFT AV SLUTFÖRD SÄNDNING	Skriver ut ett urval av sändningar.
SKICKA SÄNDNING	Skickar en sändning.
BOKNING AV SÄNDNING	Bokar en sändning.
BATCHBOKNING AV SÄNDNING	Bokar ett urval av sändningar.
HÄMTA TIDTABELL	Hämtar tidtabell för en sändning.
UTSKRIFT AV SÄNDNINGSRAD	Skriver ut etikett(er) för en sändningsrad.
UTSKRIFT AV FRISLÄPPT SÄNDNINGSRAD	Skriver ut etikett(er) för en frisläppt sändningsrad.
UTSKRIFT AV KOLLIETIKETT	Skriver ut intern etikett för ett kolli.
HÄMTA SÄNDNINGSHÄNDELSER	Hämtar händelser för en sändning.

12.2.1.3 Debugging

Debugging	
Skicka förfrågningar till LogTrade:	☒
Logga meddelanden:	Alltid
Spara lösenord i XML-fil:	☒
XML-visare:	C:\Program Files (x86)\MindFusion\... ..
Åldersgräns (dagar) för meddelandelogg:	1
Senaste kontrolldatum meddelandelogg:	2015-02-18
Spara felmeddelanden:	☐
Förhindra konsolidering:	☒
Applikations-ID:	5568233844

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SKICKA FÖRFRÅGANINGAR TILL LOGTRADE	Styr om anrop skall göras till LogTrade eller ej
LOGGA MEDDELANDEN	Giltiga värden: - Aldrig - Vid fel - Alltid Styr om och när meddelanden skall sparas i meddelandeloggen
SKICKA LÖSENORD I XML-FIL	Styr om lösenord skall lagras i de XML-filer som lagras i meddelandeloggen
XML-VISARE	Styr vilket program som skall användas för att visa XML-filer. Om fältet är plinkt används iexplore.exe.
ÅLDERSGRÄNS (DAGAR) FÖR MEDDELANDELOGG	Styr hur många dagar meddelanden skall sparas i meddelandeloggen
SENASTE KONTROLLDATUM MEDDELANDELOGG	Det datum kontroll senast skedde av meddelandeloggen. Kontroll om meddelandeloggen skall rensas sker varje gång ett anrop sker till LogTrade.
SPARA FELMEDDELANDEN	Styr om felmeddelanden skall sparas permanent i meddelandeloggen (tills de tas bort manuellt)
FÖRHINDRA KONSOLIDERING	Styr om konsolidering skall kunna ske eller ej.
APPLIKATIONS-ID	Det applikations-ID som används i kommunikation med LogTrade. Skall vara 5568233844 vid anrop till LogTrades produktionsmiljö.

12.2.1.4 Övrigt


Övrigt			
Max textlängd namn/adress:	35	Batch statushämtningsintervall:	1 dag
HTTP Resolve timeout (sekunder):	30	Senaste batch statusfråga:	2015-02-18 23:28
HTTP Connect timeout (sekunder):	30	Standard användaradrestyp:	Företagsinformation
HTTP Send timeout (sekunder):	30	Batchstorlek ändra status:	
HTTP Receive timeout (sekunder):	30	Batchstorlek hämta status:	50

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
MAX TEXTLÄNGD NAMN/ADRESS	Den maximala längden på namn- och adressfält i LogTrade
HTTP RESOLVE TIMEOUT (SEKUNDER)	Dessa fyra timeoutvärden styr hur länge olika delar av en anrop-svar-kedja skall få ta.
HTTP CONNECT TIMEOUT (SEKUNDER)	
HTTP SEND TIMEOUT (SEKUNDER)	
HTTP RECIEVE TIMEOUT (SEKUNDER)	
BATCH STATUSHÄMTNINGSIINTERVALL	Anger hur ofta det skall vara tillåtet att hämta status utan filter (för samtliga sändningar) från LogTrade (för att undvika överbelastning av LogTrades webbtjänst).
SENASTE BATCH STATUSFRÅGA	Tidpunkt när senaste statusförfrågan skickades för samtliga sändningar. Denna och ovanstående inställning är viktigt om man väljer att automatisera statusförfrågan (codeunit 12057538) med NAS.
STANDARD ANVÄNDARADRESTYP	Giltiga värden: • Företagsinformation • Lagerställe • Säljare = Användare • Personal = Användare Denna inställning styr var avsändaradress för e-post skall hämtas från. "Säljare = Användare" förutsätter att säljare lagts upp med samma kod som inloggad användare och samma antagande gäller "Personal = Användare".

12.3 Skrivarköer

Skrivarköer definieras i LogTrade och hämtas till LogTrade Connect i listan över skrivarköer med kommandot "Hämta skrivarköer". Hämtning av skrivarköer sker automatiskt när inställningsguiden används.

När LogTrade utskriftsrutin installeras på en dator väljs vilken av skrivarköerna den skall bevaka.




12.4 Användarinställningar

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
ANVÄNDAR-ID	Koppling till användar-id i NAV
SKRIVARKÖ	Anger vilken skrivarkö som skall tilldelas på sändningar som skapas av den inloggande användaren.
LOGTRADE ANVÄNDAR-ID	Anger vilket användar-id som skall användas vid kommunikation med LogTrade.
LOGTRADE LÖSENORD	Lösenord till LogTrade.
KÖRLÄGE	Anger om den enskilda användaren skall arbeta i testläge eller ej. Om testläge aktiveras för en enskild användare kommer den användaren endast se sändningar i testläge och sändningar skapas med testnummerserien.
STANDARD LAGERSTÄLLEKOD	Anger vilken lagerställe kod som skall tilldelas manuellt skapade sändningar.
ADRESSTYP	Giltiga värden: • Säljare • Personal • Lagerställe • Ansvarsenhet • Företagsinformation Styr tillsammans med Adresskod var avsändande namn och e-postadress skall hämtas när e-post skickas.
ADRESSKOD	Se ovan
DIST.LAGER LAGERSTÄLLEFILTER	Anger om inställningar dist.lager personal skall användas för att filtrera sändningar. Lagerställe som är markerat som standard kommer vara det aktiva filtret i sändningslista. Övriga lagerställen användaren är knuten till är möjliga att se sändningar för om filter tas bort. Sändningar knutna till lagerställen användaren inte är kopplad till är ej åtkomliga.
BATCHSTORLEK ÄNDRA STATUS	Max antal sändningar som skall skickas till LogTrade i varje anrop när status skall ändras med funktionen "Ändra status" i arbetsbladet. Om inget värde anges skickas max 1.000 sändningar i samma anrop.
BATCHSTORLEK HÄMTA STATUS	Max antal sändningar som skall skickas till LogTrade i varje anrop när status skall hämtas med funktionen "Hämta status" i arbetsbladet. Om inget värde anges skickas max 1.000 sändningar i samma anrop.

12.5 Datorinställningar

Med datorinställningar är det möjligt att styra standardskrivare per dator. Det är datorns NETBIOS-namn som skall anges som datornamn och vid inloggning via Citrix eller Terminal Server är det fortfarande den lokala/fysiska datorns namn som skall anges.




12.6 Lagerställeinställningar

Per lagerställe är det möjligt att ange standardskrivare


Följande prioritering mellan olika inställningar för skrivarkö:

1. Auktorisation (annan organisations LogTrade-konto)
2. Användare
3. Dator
4. Lagerställe
5. LogTrade Connect inställningar



12.7 Transportörer

Listan över transportörer hämtas on-line från LogTrade med kommandot "Uppdatera transportörer". Vid uppdatering kan man välja att uppdatera alla transportörer, endast den valda eller endast hämta nya.




FÄLTNAMN	BESKRIVNING
NAMN	Transportörens namn i LogTrade
BESKRIVNING	Transportörens beskrivning i LogTrade
STATUS	En transportör inaktiveras om den tidigare funnits i NAV men ej längre finns i LogTrade när uppdatering sker.
SENAST UPPDATERING	Datum/tid när transportören senast uppdaterades.
SPEDITÖRSKOD	Den speditör som mappats till transportören

12.7.1 Transportörsproduktlista

Kopplat till varje transportör finns produkter. Produkten är transportörens tjänst. Varje produkt har specifika egenskaper som kollislag, tjänster, transportvillkor etc. Produkter mappas till speditörservicekoder.

Listan över produkter öppnas genom att i listan över transportörer välja "Produkter" på menyfliken "Analysera".



Produktnamn	Produktbeskrivning	Speditör servicekod	Status	Senast uppdaterad
DhlSweden_DhlEconomySelect	DHL ECONOMY SELECT		Inaktiv	2016-11-19 21:25
DhlSweden_DhlPaket	DHL PAKET	PAKET	Aktiv	2016-11-08 16:43
DhlSweden_DhlPall	DHL PALL	PALL	Aktiv	2016-08-29 11:41
DhlSweden_DhlParti	DHL PARTI	PARTI	Aktiv	2016-08-29 11:41
DhlSweden_DhlStycke	DHL STYCKE	STYCKE	Aktiv	2016-09-23 21:56
DhlSweden_Euroconnect	EUROCONNECT	EU CONNECT	Aktiv	2016-08-29 11:41
DhlSweden_EuroconnectMantel	EUROCONNECT SPRIDNING	ECCON MA...	Aktiv	2016-09-30 09:29
DhlSweden_EuroconnectPlus	EUROCONNECT PLUS	EU CONN+	Aktiv	2016-08-29 11:41
DhlSweden_Europack	EUROPACK		Inaktiv	2016-11-19 21:25

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
PRODUKTNAMN	Produktens namn i LogTrade.
PRODUKTBESKRIVNING	Produktens beskrivning i LogTrade.
SPEDITÖR SERVICEKOD	Mappning till speditörens servicekod.
STATUS	En produkt inaktiveras om den tidigare funnits i NAV men ej längre finns i LogTrade när uppdatering sker.
SENAST UPPDATERAD	Datum/tid när produkten senast uppdaterades.

Det finns många inställningar på transportörsprodukter. Dessa inställningar öppnas genom att välja Redigera eller Visa i menyfliken.

12.7.2 Transportörsproduktkort

12.7.2.1 Allmänt

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
PRODUKTBEKRIVNING	Produktens beskrivning i LogTrade.
STATUS	En produkt inaktiveras om den tidigare funnits i NAV men ej längre finns i LogTrade när uppdatering sker.
SENAST UPPDATERAD	Datum/tid när produkten senast uppdaterades.
SPEDITÖR SERVICEKOD	Mappning till speditörens servicekod.
TILLÅT TULLFAKTURA	Styr om tullfaktura tillåts eller ej när produkten används.
SÄNDNINGSMALLKOD	Här kan en sändningsmallkod anges som alltid kommer föreslås när produkten används på sändning. För mer avancerad styrning av förslagsvärde för sändningsmallkod på sändning kan inställningar för sändningsmallar användas. Dessa överstyr då eventuellt angiven standard sändningsmallkod på produkten.
UPPHÄMTNINGSTID	Om sändning skapas efter angiven tidpunkt räknas sändningens utleveransdatum fram till nästa dag (eller nästa arbetsdag baserat på kalender angiven på lagerställe eller i företagsinställning)
STANDARD TILLÄGGSTJÄNSTER FINNS	Indikerar om det finns standard tilläggstjänster registrerade för produkten. Standardtjänster kan registreras genom att på menyfliken "Analysera" välja "Standard tilläggstjänster". Standardtjänster kopplade direkt till produkt gäller oavsett källdokumenttyp, ursprungs nr. Etc. För mer avancerad styrning av tjänster används inställningarna för tilläggstjänster.
ÅTGÄRD VID FEL I PRISFRÅGA	Styr om eventuellt fel vid prisfråga skall ignoreras eller avbryta validering/frisläppning. Giltiga värden är: - Ignorera. Sändningen skickas till LogTrade även om ett fel uppstod vid prisfråga - Meddela användare. Användaren blir meddelad vid ett prisfrågefel och får avgöra om sändning skall skickas till LogTrade eller ej trots felet. - Avbryt. Sändningen skickas bara till LogTrade om prisfrågan kunde genomföras.

	Syftet med denna inställning är att kunna säkerställa att prisfråga (och uppdatering av källdokument) verkligen blir genomfört.
TRANSPORTPRIS PÅSLAG %	Inställning för procentuellt påslag utöver prisfrågans transportpris när kostnaden skall uppdatera källdokumentet. Denna inställning överstyr det generella påslaget som kan vara definierat i LogTrade Connect Inställningar.
UTSKRIFTSMETOD	Överstyr motsvarande generella inställning om denna inställning har ett värde.
UTSKRIFTSKOMMANDO	Överstyr motsvarande generella inställning om denna inställning har ett värde.

12.7.2.2 Koli


FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SKAPA SÄNDNINGSRAD	Styr om en sändningsrad skall skapas automatiskt när produkten används på sändning.
STANDARD KOLLISLAGKOD	Styr vilket kollislag som skall vara standard när produkten används på sändningsrad. Om både standard genvägs kod och standard kollislag är angivet gäller genvägskoden.
STANDARD KOLLISLAG GENVÄGSKOD	Styr vilken kollislagsgenväg som skall vara standard när produkten används på sändningsrad.
STANDARD KOLLIALTAL	Styr det kollialtal som skall gälla för automatskapad sändningsrad.
SPRIDNINGSKOLLINR SOM FRITEXT	Om detta alternativ aktiveras kommer kopplade sändingars (barn) kollinummer att kopieras till spridningssändningen (modern)

12.7.2.3 Spårning

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
TILLDELNING AV GODSUPPLYSNINGSNR	Giltiga värden: - LogTrade-styrd - Nr-serie - Manuell Styr hur godsupplysningsnumret skall skapas på en sändning.
GODSUPPLYSNINGSNR-SERIE	Om "Tilldelning av godsupplysningsnr" = "Nr-serie" skall nummerseria anges här.
KOLLINR-TILLDELNING	Giltiga värden: - LogTrade-styrd - SSCC - Manuell Styr hur kollinummer skall tilldelas.


12.7.3 Menyflikar

12.7.3.1 Åtgärder



KOMMANDO	BESKRIVNING
HÄMTA	Hämtar kollislag, tilläggstjänster eller transportvillkor,
KOPIERA INSTÄLLNINGAR	Kopiera inställningar från annan produkt (se nedan).


12.7.3.2 Analysera



KOMMANDO	BESKRIVNING
KOLLISLAG	Visar en lista över produktens tillgängliga kollislag.
STANDARD TILLÄGGSTJÄNSTER	Visar en lista över de standardtjänster som finns registrerade för produkten.
GILTIGA TRANSPORTVILLKOR	Visar en lista över produktens giltiga transportvillkor.
STANDARD SÄNDNINGÅTGÄRDER	Visar en lista med regler för vilken sändningsåtgärd (spara, validera eller frisläpp) som skall vara standard när sändning skapas.

12.7.4 Kopiera inställningar

Denna funktion kopierar inställningar kopplade till en produkt till en annan. Endast giltiga inställningar för den aktuella produkten skapas.




12.7.5 Kollislag

Visar en lista över produktens kollislag som hämtats från LogTrade


Kolumnen Standard visar om kollislaget markerats som "Eget kollislag" eller ej i LogTrade.

Listan över kollislag som öppnas från sändningsrad är filtrerad för att endast visa kollislag markerade som "Standard". Filtret kan tas bort för att välja bland samtliga kollislag.




12.7.6 Standardtilläggstjänster

Visar en lista över tilläggstjänster som alltid skall infogas när produkten används på sändning. Genom att använda kommandot "Lägg till standardtilläggstjänst" på menyfliken "Start" sker anrop till LogTrade som returnerar en lista över tillgängliga tjänster som kan väljas in till listan.




12.7.7 Giltiga transportvillkor

Visar en lista över giltiga transportvillkor för produkten. Transportvillkor kan mappas till leveransvillkor för automatiskt förslag av transportvillkor på sändning när källdokument med leveransvillkor används.




12.7.8 Standard sändningsåtgärder

Öppnar en lista över produktens inställningar för sändningsåtgärd. I exemplet nedan kommer föreslagen sändningsåtgärd vara "Spara" när sändning skapas för inköpsordrar för leverantör 10000.




12.8 Varuslag

Visar en lista över tillgängliga varuslag som kan användas på sändningsrad. I inställningarna kan standard varuslag anges.




12.9 Kollislaggenvägar

Med kollislaggenvägar kan produktneutrala kollislagkoder definieras. Genvägar kopplas till produktspecifika kollislag med relationer och på genväg kan ytterligare inställningar göras.



12.9.1 Kollislagrelationer

Relationer kopplar genvägar till produktspecifika kollislag. I exemplet till höger är genvägen pall generellt kopplad till kollislagskod PX förutom för DhISweden där 701 används.



12.9.2 Kollislag genvägsinställningar

Med kollislaggenvägar är det möjligt att automatisera beräkning av emballagevikter, -volym och debiteringar.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOLLISLAG GENVÄGSKOD	Genvägens kod.
BESKRIVNING	Genvägens beskrivning.
VIKT	Emballagevikt som infogas på sändningsradens emballagevikt och som tillsammans med den beräknade nettovikten på källdokumentraden utgör sändningsradens totalvikt.
FLAKMETER	Kollislagets antal flakmeter. Infogas i motsvarande fält på sändningsraden.
ANTAL PALLPLATSER	Kollislagets antal pallplatser. Infogas i motsvarande fält på sändningsraden.
BREDD	Kollislagets bredd. Kopieras till kolli på sändning.
HÖJD	Kollislagets höjd. Kopieras till kolli på sändning.
LÄNGD	Kollislagets längd. Kopieras till kolli på sändning.
VOLYM	Kollislagets volym. Kopieras till motsvarande fält på sändningsraden.
OMKRETS	Kollislagets omkrets. Kopieras till kolli på sändning.
VOLYMTYP	Giltiga värden: • Varor exkluderade • Varor inkluderade Styr hur sändningsradens volym skall beräknas. "Varor exkluderade" innebär att eventuell volymuppgift på källdokumentrad ignoreras. Används lämpligen för kartonger där kartongens volym är densamma oavsett fyllnadsgrad. "Varor inkluderade" innebär att kollits volym adderas till volym beräknad baserad på källdokumentraden.
EUR-PALLTYP	Styr beräkningen av de tre fälten för antal EUR-pall på sändning. Om kollislaginställningar finns definierade kan ej antalsfälten för EUR-pallar redigeras manuellt på sändning.

KOSTNADSKOD	Anger om kollislaget skall hanteras som en kostnad som infogas på källdokumentraden.
FARLIGT GODS BESKRIVNING	Kopieras till Farligt gods beskrivning på farligt-godsrad
FARLIGT GODS BESKRIVNING (UTLÄNSK)	Kopieras till Farligt gods beskrivning (utländsk) på farligt-godsrad

12.10 Export/import av inställningar

Import/Export är ett verktyg för att importera/exportera inställningar vid nyinstallation, kopiering mellan företag eller vid flytt från test till produktion etc.

Export/import är versionsspecifik. Det är inte möjligt att exportera från en version av LogTrade Connect till en annan.

Export/import startar genom att trycka OK.

12.11 Omappade speditörer och servicekoder

Denna lista visar speditörer och tjänster som inte har en relation till en LogTrade transport/produkt. Syftet är att ge ett verktyg för att göra det möjligt för en rensning så att alla speditörer och tjänster kan användas på sändningar.

I exemplet till höger speditör används inte alls Posten används och för Postnord finns vissa tjänster som inte är kopplade till transportörer/produkter.


Menyalternativet "Växla Ta bort på alla" kommer att sätta en bock i "Ta bort" på alla linjer.

Menyalternativet "Ta bort valda" tar bort alla förekomster av speditören/servicekoden (markerad med Delete = SANT) på kunder, kundorder etc.

Speditör...	Speditör servicekod	Ta bort
POSTEN		☐
POSTNORD	EXPR PAKET	☐
POSTNORD	FTGPAK09	☐
POSTNORD	FTGPAK12	☐
POSTNORD	FTGPAKSPEC	☐
POSTNORD	GROUPE	☐
POSTNORD	HEMPAKET	☐
POSTNORD	HEMPAKET R	☐
POSTNORD	INNIGHT	☐

12.12 Språk

Visar en lista över tillgängliga språk i LogTrade och mappning till språkkod i NAV. Om användarens språk i NAV återfinns i denna tabell används den mappade LogTrade-koden. I annat fall används lokal språkkod i inställningarna för LogTrade Connect.



12.13 Kostnadskoder

Visar en lista över kostnader som är möjliga att använda kopplat till sändning eller kollislag genvägsinställningar.

Kod	Beskrivning	Radtyp	Nr	Förs. a-pris (BVA)	Enhetskod	Fördelning artikelomkostnad	Använd ej med EUR-pallkundnr	Används i	Automat. kostnad	Kostnadsbe...
EXP AVG	Expeditionsavgift	Redov.konto	3740				☐	Försäljning	☒	Ordervärde e...
HALVPALL	EUR Halvpall	Redov.konto	3095	75,00	STYCK		☒	Försäljning	☐	
HELPALL	EUR Helpall	Artikel	HELPALL	150,00	STYCK		☐	Försäljning o...	☐	
OMPACK	Ompackning	Redov.konto	3095				☐	Försäljning	☐	
SPEC PAKET	Specialpaket	Artikel	SPECPAKET	75,00	STYCK		☐	Försäljning	☐	

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOD	Kostnadens kod
BESKRIVNING	Kostnadens beskrivning. Används som beskrivning när kostnad infogas på källdokument.
RADTYP	Kostnadens radtyp. Om dist.lager utleverans eller plockorder används för radtyp vara "Artikel" eftersom utleverans-/plockrad då infogas automatiskt och levereras (och faktureras) tillsammans med varorna.
NR.	Kostnadens nummer.
A-PRIS (BVA)	Kostnadens pris i lokal valuta. Ev. omräkning sker till källdokumentets valuta. Om artikel eller resurs används kan a-pris lämnas blankt eftersom ordinarie prishantering då appliceras.
ENHETSKOD	Kostnadens enhetskod.
FÖRDELNING ARTIKELOMKOSTNAD	Giltiga värden: - Blank - Lika - Belopp

	Om radtyp är "Omkostnad (artikel)" anges här hur kostnaden skall fördelas mellan källdokumentets artikelrader.
ANVÄND EJ MED EUR-PALLKUNDNR	Om denna kryssruta väljs kommer kostnaden inte debiteras om sändningen ha ett värde i fältet "Mottagare EUR-pallkundnr"
ANVÄNDS I	Avgör om kostnaden skall infogas på källdokument i försäljning, inköp eller både och.
AUTOMATISK KOSTNAD	Om denna kolumn är ibockad kommer kostnaden skapas automatiskt när sändningen skickas till LogTrade. Tillsammans med beräkningsregler kan t.ex. automatiska expeditionsavgifter hanteras med automatisk kostnad.
KOSTNADSBERÄKNINGSGRUND	Giltiga värden: • Ordervärde exkl. moms • Ordervärde inkl. moms • Leveransvärde exkl. moms • Leveransvärde inkl. moms • Sändning bruttovikt • Sändning totalvikt Denna inställning avgör vilket värde som skall användas i beräkningsregler.

12.13.1 Kostnadsberäkningsregler

Rest...	Källdokum...	Ursprungstyp	Ursprungsnr	Ursprungs...	Lands-/regi...	Fr.o.m. värde	Förs. a-pris (BVA)
☐	Förs.order					0,00	200,00
☐	Förs.order					2 000,00	0,00

Istället för att ange en fast kostnad kan kostnaden beräknas baserat på regler. I exemplet ovan gäller en expeditionsavgift för order som inte är restorder och har ett värde under 2000. Kostnadsberäkningsgrund är inställt på kostnaden (t ex ordervärde exkl. moms).

12.14 Transportrabatter

Rest...	Leveransvill...	Ursprungstyp	Ursprungsnr	Ursprungs...	Speditörkod	Speditör ser...	Fr.o.m. orderbe...	Valutakod	Rabatt %
☐		Kund	10000				5 000,00		50,00
☐		CPT							100,00
☒									100,00

Transportrabatter påverkar a-priset på den orderrad som skapas baserat på prisfrågans fraktpreis.

I exemplet ovan har kundnr 10000 50% rabatt på frakter där ordervärdet är lägst 5.000 i basvalutan. Samtliga order med leveransvillkorskod CPT samt alla restorder är fraktfria. När valutakod lämnas blank sker omräkning mellan utländsk och lokal valuta. Om valutakod anges gäller rabatten bara för angiven valutakod.

12.15 Sändningsåtgärd inställningar

Visar en lista över regler som styr vilken sändningsåtgärd som skall föreslås när sändning skapas (och som sedan används när sändning skickas). I exemplet nedan skall sändningar som registreras mot leverantör 10000 sparas (för att leverantören skall kunna fortsätta arbeta med sändningen i LogTrades webbgränssnitt). Samtliga sändningar med PostNordSweden skall frisläppas direkt och övriga sändningar valideras.

Transportörsnamn	Transportörsprodukt	Källdokum...	Ursprungstyp	Ursprungsnr	Ursprungs...	Standard sä...
						Validera
		Inköpsorder	Leverantör	10000		Spara
PostNordSweden						Frisläpp

12.16 Rapportval

Visar en lista som per typ av dokument och leveransland, speditör och servicekod styr vilken rapport som skall användas. Det primära syftet är att kunna styra olika rapporter per land för tullfaktura.


Blankt rapport-ID innebär att ingen utskrift sker.

Speditörkod	Speditör servicekod	Landkod	Rapport-ID	Rapportnamn
BRING			12060671	Tullfaktura

12.17 Speditörshändelser

Listan över speditörshändelser används av batchjobbet som hämtar faktiska avhämtnings- och leveranstidpunkter för frisläppta sändningar.


För att en speditör och produkt skall ingå i beräkningen måste händelsekoder för hämtning och leverans anges för respektive produkt.



Speditörkod	Speditör ser...	Händelsekod	Händelsetyp
DHL	PAKET	21	Leverans
DHL	PAKET	24	Hämtning
SCHENKER	PARCEL	COL	Hämtning
SCHENKER	PARCEL	DLV	Leverans

12.18 Fraktberäkningskoder

För vissa transportörsprodukter krävs att fraktberäkningskod anges. Denna lista innehåller valbara koder med en intern kod och beskrivning. Kolumnen "LogTrade-kod" innehåller det värde som skickas till LogTrade.



Kod	Beskrivning	LogTrade-kod
ST	Styck	S
PALL	Pallplatser	P


12.19 Orderautomation

Inställningarna för orderautomation styr om sändning skall skapas automatiskt vid olika händelser och om skapad sändning skall skickas till LogTrade. Inställningarna styr även om källdokument skall bokföras vid validering eller frisläppning av sändning. Vid bokföring bokförs källdokumentet på samma sätt som om en användare väljer den ordinarie bokföringsfunktionen.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SPEDITÖRSKOD	Villkorskolumner som styr när en automationsregel skall tillämpas.
SPEDITÖR SERVICEKOD	
KÄLLDOKUMENTTYP	
URSPRUNGSTYP	
URSPRUNGSNR	
URSPRUNGSADRESSKOD	
LAGERSTÄLLEKOD	Avgör om/när en sändning skall skapas. Giltiga värden är:
SKAPA SÄNDNING FÖR HÄNDELSE	
TILLDELNING AV SÄNDNINGSNR	Giltiga värden är:
	- Nr-serie - Källdokumentnr - Lagerplockningsnr
SKICKA MED SÄNDNINGÅTGÄRD	Inställningen styr om sändning skall skickas automatiskt till LogTrade och i vilken status. Giltiga värden är:
	[Blank] (sändning skickas ej automatiskt till LogTrade) - Spara - Validera - Frisläpp
BOKFÖRINGSHÄNDELSE	När en sändning ändrar status kan källdokument bokföras automatiskt. Giltiga värden är:
	[Blank] (ingen automatisk bokföring) - Validera - Frisläpp
BOKFÖRING	Inställningen styr vilken bokföring som skall ske. Giltiga värden är
	[Blank] (användaren väljer manuellt i standarddialog för bokföring) - Leverera - Leverera och fakturera
SKRIV UT VID BOKFÖRING	Avgör om utskrift av följesedel/faktura skall ske vid bokföring.

12.20 Kommunikation

12.20.1 SMS-mallar



Kod	Beskrivning	SMS-text	Standardtextkod	Systemhändelse	Tabellnr	Tabellnamn	Mobiletelefonnr	Mobiletelefonnr fältnr	Mobiletelefonnr fältnamn	Kontakt fältnr	Kontakt fältnamn	Språkkod fältnr	Språkkod fältnamn	Dub...	Sändningsmetod	Aktiv
CONS PREP...	Prepared Consignment		CONS PREP...	Validerad sa...	12057521	Sändningshuvud		62	Leverans mobil...					☐	Batch	☒
CONS RELEA...	Released Consignment		CONS RELEA...	Frisläppt vän...	12057521	Sändningshuvud		62	Leverans mobil...					☐	Batch	☒
PICKUP	Item ready for pickup		ORDER PICK...	Bokförd leve...	110	Utleveranshuvud						41	Språkkod	☐	Batch	☒
PREPAY	Prepayment	Betalning mottagen för order %1		Försäljningsfakt...	112	Försäljningsfakt...						41	Språkkod	☐	Batch	☒
REMINDER	Payment Reminder	Vi saknar betalning för %1 %2		Släckt på m...	300	Bet.påminnelse/...								☒	Batch	☒
SERV END	Service ended		SERVICE END	Avslutad ser...	5900	Servicehuvud		5915	Telefonnr	5052	Kontaktnr	41	Språkkod	☒	Batch	☒
SERV START	Service started		SERVICE STA...	Pågående se...	5900	Servicehuvud		5915	Telefonnr	5052	Kontaktnr	41	Språkkod	☐	Batch	☒
SO MANUAL	Manual SMS from Sales ...	Detta avser %1 %2			36	Försäljningshuvud				5052	Förs.kontakt...			☐	Batch	☒
SO RELEASE	Release Sales Order		FO SLÄPPT	Släppt förs.o...	36	Försäljningshuvud				5052	Förs.kontakt...	41	Språkkod	☐	Batch	☒
XMAS	Merry Christmas	God jul!												☐	Batch	☒

Med SMS-mallar kan systemhändelserna ovan automatiskt skapa SMS. Till en SMS-mall kan regler definieras som styr hur mobiltelefonnummer skall hämtas, om händelsen skall vara beroende av filter på det data som hör till händelsen och hur parametervärden skall hanteras.

12.20.1.1 Kolumner


KOLUMNNAMN	BESKRIVNING
KOD	Kod för mallen
BESKRIVNING	Beskrivning av mallen
SMS-TEXT	Text att använda i SMS. Kan kombineras med standardtext/extratext. Texten kan innehålla platshållare för parametervärden (t.ex. %1, %2 etc.). Parametervärden kan hämtas ur den tabellrad som används vid anrop av systemhändelsen (definierad av kolumnen "Tabellnr")
STANDARDTEXTKOD	Eventuell standardtextkod att använda som SMS-text. Kopplat till standardtextkod kan extratexter registreras. Om språkkod finns i den tabellrad som används vid anropet kan olika språk hanteras i extratexter.
SYSTEMHÄNDELSE	Den händelse som mallen är kopplad till.
TABELLNR	Det tabellnr som används vid anrop av mallen. Vid val av systemhändelse sätts tabellnr automatiskt.
TABELLNAMN	Namnet på den tabell som används vid anrop av mallen.
MOBILTELEFONNR	Ett fast mobiltelefonnr som kan anges för mallen.
MOBILTELEFONNR FÄLTNR	Om mobiltelefonnummer finns i den tabell som används vid anropet av mallen anges fältnr i denna kolumn.
MOBILTELEFONNR FÄLTNAMN	Fältnamn för ovanstående fältnr.
KONTAKT FÄLTNR	Om den tabell som används vid anrop av mallen innehåller ett kontaktnr kan fältnr för kontakt från vilken mobilnummer skall hämtas anges här.
KONTAKT FÄLTNAMN	Fältnamn för ovanstående fältnr.
SPRÅKKOD FÄLTNR	Om den tabell som används vid anrop av mallen innehåller en språkkod kan fältnummer för språkkod anges här. Språkkod används för att avgöra vilka extratexter som skall användas.
SPRÅKKOD FÄLTNAMN	Fältnamn för ovanstående fältnr.
DUBLETTKONTROLL	Dublettkontroll innebär att endast ett SMS skickas för en viss tabellrad och mall. Observera att en och samma tabellrad kan användas för flera SMS om flera mallar definieras. T.ex. kan samma faktura användas för att skapa ett SMS om att faktura har skickats och att betalning mottagits eftersom de två händelserna hanteras i olika mallar.

SÄNDNINGSMETOD	Valbara alternativ är "Batch" och "Direkt". Inställningen styr om SMS skapade baserat på mallen skall sparas i listan och skickas batchvis eller om de skall skickas omedelbart i samband med händelsen.
AKTIV	Anger om mallen är aktiv eller et.

12.20.1.2 Menykommandon


KOLUMNNAMN	BESKRIVNING
TEXTPARAMETRAR	Öppnar en lista där parametrar kan anges genom att välja bland fält i den tabell som är kopplad till mallen.
MOBILTELEFONNR UPPSLAG	Öppnar en lista där tabeller kan anges som skall användas för att hämta mobiltelefonnr. För respektive tabell kan en eller flera fältmatchningar anges.
TABELLFILTER	Öppnar en lista där fältnr och filteruttryck kan anges som utgör villkor för när mallen skall användas.

12.20.1.3 Textparametrar



Med textparametrar kan "parameterplatshållare" av typen %1 användas i SMS-text, standardtext och extratexter för att byta ut platshållaren med motsvarande parameternr. Med kolumnen "Teckenomvandling" kan parametervärde styras till små eller stora bokstäver.

12.20.1.4 Mobiltelefonnr uppslag



Mobiltelefonnr hämtas med följande prioritet:

1. Fast angivet mobiltelefonnummer på SMS-mallen
2. Mobiltelefonnummerfält på den tabell som används som parameter för mallen om fältnummer för mobiltelefonnr är angivet på mallen.
3. Kontaktperson om fältnummer för kontakt är angivet på mallen.
4. Uppslagstabeller för mobiltelefonnr beskrivna i detta kapitel. Uppslagstabellerna har dessutom en prioritet sinsemellan.

Sökning av mobiltelefonnr sker i ovan prioritetsordning till dess att ett nummer har kunnat identifieras. Om inget nummer kan identifieras skapas inget SMS.

I exemplet ovan användas faxnr för att lagra mobiltelefonnr och hämtas i första hand från leveransadress och i andra hand från kund.

Kolumner i listan över uppslagstabeller


KOLUMNNAMN	BESKRIVNING
PRIORITET	Tabellens prioritet.
TABELLNR	Tabellens nr.
TABELLNAMN	Tabellens namn.
FÄLTNR	Fältnr innehållande mobiltelefonnr.
FÄLTNAMN	Fältnamn för fältnr ovan.
ANTAL FÄLTMAPPNINGAR	Antal definierade fältmappningar.

Kolumner i listan över fältmappningar

KOLUMNNAMN	BESKRIVNING
------------	-------------

URSPRUNGSFÄLTNR	Fältnummer i den tabell som används vid anropet av mallen.
URSPRUNGSFÄLTNAMN	Fältnamn för fältnr ovan.
FÄLTNUMMER FÖR UPPSLAGSTABELL	Fältnummer som matchning skall ske emot i uppslagstabellen.
FÄLTNAMN UPPSLAGSTABELL	Fältnamn för fältnr ovan.

12.20.1.5 Tabellfilter



Kopplat till en SMS-mall kan filter anges som begränsar för vilka tabellrader SMS skall skapas. I exemplet ovan (baserat på en mall för betalningspåminnelse) skapas bara SMS för första och andra påminnelsen. På detta sätt kan en annan SMS-mall definieras för påminnelser som har påminnelsenivå 3 eller högre.

12.20.2 Standardtextinställningar

Med dessa inställningar kan standardtextkoder (med eventuellt kopplade extratexter) infogas automatiskt som fritexter eller instruktioner (boknings-, hämtnings, leverans- eller transportinstruktioner).

Speditörkod	Speditör ser...	Ursprungstyp	Ursprungsnummer	Ursprungsadress	Typ	Standardtext
					Fritext	FRITEXT
					Transportörs...	TRSP_INSTR
		Kund	10000		Fritext	FRITEXT FOT...
DHL					Bokningsinst...	BOKN_DHL

Funktionaliteten stödjer språkberoende extratexter och i LogTrade Connect inställningar är det möjligt att ange om standardtextens beskrivning skall ingå eller ej när det även finns extratexter.

12.20.3 Leveransnotifieringsregler

Leveransnotifieringsregler styr när e-post skall skickas. Baserat på inställningar på regel infogas olika information i e-postmeddelandet.

Speditörkod	Speditör servicekod	Avsändare lands-/regionkod	Mottagare lands-/regionkod	Ursprungstyp	Ursprungsnummer	Ursprungsadress	E-post	Notifierings...	E-post språk	Redi...	PDF... URL	Stat...	Arti...	Tjän...	Kolli...	Hä...	Leve...	Bok...	Tran...
				Kund	10000		lars@goprowe.se	Vid frisläppn...	ENU - Engels...	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				Kund	20000		lars@lmw.se	Vid validering	SVE - Svenska	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SPEDITÖRSKOD	Villkorsfält som styr när en regel skall tillämpas.
SPEDITÖR SERVICEKOD	Blanka värden innebär generella regler och angivna värden avgränsar.
AVSÄNDARE LANDS-/REGIONKOD	
URSPRUNGSTYP	
URSPRUNGSNR	
URSPRUNGSADRESSKOD	
E-POST	Den e-postadress meddelandet skall skickas till
NOTIFIERINGSUTLÖSARE	Giltiga värden: • Vid validering • Vid frisläppning • Manuellt

	Vid arkivering
E-POSTSPRÅK	Giltiga värden: - ENU – engelska - SVE – svenska
REDIGERINGS-URL	Infogar en inloggningslänk till den enskilda sändningen.
STATUS-URL	Infogar en länk för godsspårning.
ARTIKLAR	Infogar artikelrader med artikelnr, beskrivning, antal och enhetskod.
TJÄNSTER	Infogar tilläggstjänster.
KOLLINR	Infogar en lista över ingående kollnummer.
HÄMTNINGSINSTRUKTIONER	Infogar hämtningsinstruktioner.
LEVERANSINSTRUKTIONER	Infogar leveransinstruktioner.
BOKNINGSINSTRUKTIONER	Infogar bokningsinstruktioner.
TRANSPORTÖRSINSTRUKTIONER	Infogar transportörsinstruktioner.

12.21 Datamappningar

12.21.1 Anpassade fältmappningar

Med anpassade fältmappningar kan logik för hur data hämtas till sändning påverkas. Ett vanligt problem är hur mottagarens mobiltelefonnummer skall hanteras då det inte finns mobiltelefonnummer på kund eller t.ex. försäljningsorder. Det är även möjligt att ange fasta värden som ska hämtas till sändningen.


Speditörkod	Speditör servicekod	Källdokum...	Ursprungstyp	Ursprungs...	Ursprungs...	Från lagerställe...	Fältnr	Fältnamn	Mappnings...	Tabellnr	Tabellnamn	Ursprungf...	Ursprungsfältnamn	Fast värde
			Kund				61	Leverans e-post	Tabellfält	18	Kund			
			Kund				62	Leverans mobiltelefonnr	Tabellfält	18	Kund	84	Telefaxnr	
			Kund	10000			143	Portkod	Fast värde	12063776	Anpassad fältmappning	14	Fast värde	12345

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SPEDITÖRKOD	Använd för att filtrera inställning att gälla en specifik speditör.
SPEDITÖR SERVICEKOD	Använd för att filtrera inställning att gälla en specifik speditör servicekod.
KÄLLDOKUMENTTYP	Om data skall hämtas från källdokumentet anges källdokumenttypen här.
URSPRUNGSTYP	Ursprungstypen (kund, leverantör etc.)
URSPRUNGSNR	Använd för att filtrera inställning att gälla en specifik kund, leverantör etc.
URSPRUNGSADRESSKOD	Använd för att filtrera inställning att gälla en specifik leverans-/orderadress.
FRÅN LAGERSTÄLLEKOD	Använd för att filtrera inställning att gälla ett specifikt lagerställe.
FÄLTNR.	Fältnummer på sändning som skall uppdateras.
FÄLTNAMN	Namnet på fältet i sändningen som skall uppdateras
TABELLNR	Nummer på tabell som data skall hämtas från
TABELLNAMN	Namnet på tabellen data skall hämtas från
URSPRUNGSFÄLTNR.	Nummer på fältet data skall hämtas från.

URSPRUNGSFÄLTNAMN	Namnet på fältet data skall hämtas från.
FAST VÄRDE	Ett fast värde att använda för det angivna fältnumret på sändningen.

12.21.2 Ersättningspostnummer

Ersättningspostnummer används när transportören inte godkänner ett i övrigt korrekt postnummer. Anledningen till detta kan vara att speditören inte har uppdaterade postnummerregister.




FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SPEDITÖRKOD	Villkorsfält som styr när en regel skall tillämpas.
SPEDITÖR SERVICEKOD	Blanka värden innebär generella regler och angivna värden avgränsar.
LANDS-/REGIONKOD	
POSTNUMMER	Postnummer som skall ersättas.
ERSÄTTNINGSPOSTNR	Det postnummer som skall användas.
T.O.M. DATUM	Till och med det datum som ersättning skall ske.

12.21.3 Trunkeringsregler

Eftersom LogTrade endast hanterar 35 tecken i namn- och adressfält krävs trunkering av data för textsträngar längre än 35 tecken. Trunkering sker när data hämtas till sändning och användaren bekräftar/redigerar trunkeringar. Efter trunkering sparas före- och eftervärde som en trunkeringsregel och återanvänds när samma data behöver trunkeras igen.


12.22.1 Standardbetalare

Visar en lista där standardbetalare definieras per källdokumenttyp och leveransvillkorskod.



12.22.2 Betalarkundnr


Listan med betalarkundnummer styr hur betalarkundnummer och EUR-pallkundnr skall beräknas på sändning. Både avsändande och mottagande kundnummer hanteras i listan. Avsändande kundnummer hanteras med ursprungstyp "Företag" och "Lagerställe". Mottagande kundnummer hanteras med "Lagerställe" samt övriga ursprungstyper.



12.23 Transportvillkor

Transportvillkor är LogTrades motsvarighet till leveransvillkor i NAV. Utöver "Kod" och "Beskrivning" finns fältet "Standard transportvillkorsplats" som kopieras till sändning.


12.23.1 Transportvillkorslista



Kod	Beskrivning	Standard transportvillkorsplats
0001	EXW Från Fabrik (ange platsen för överl...	
0002	FCA Fritt fraktföraren	
0003	FCA Fritt fraktföraren (ange platsen för ...	
0004	CPT Fraktfritt	
0005	CPT Fraktfritt (ange destinationen)	
0006	CPT Fraktfritt (ange platsen för överläm...	Mottagarort
0007	CPT Fraktfritt (ange plats inom angiven...	

12.23.2 Transportvillkor inställningar

Transportvillkorsinställningar definierar kopplingen mellan leveransvillkor och transportvillkor. Koppling görs per speditör och servicekod.



Leveransvill...	Speditörkod	Speditör ser...	Transportvil...	Beskrivning	Anv...
CFR	BRING	BS CARGO	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐
CFR	BRING	BUS P R B	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐
CFR	BRING	BUS PALLET	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐
CFR	BRING	BUS PARC B	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐
CFR	BRING	BUS PARC R	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐
CFR	BRING	BUS PARCEL	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐
CFR	BRING	FRIGO GR	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐
CFR	BRING	GROUP INR	CFR	Cost and Freight (named port of destin...	☐


I listan med inställningar finns kryssrutan "Använd betalare" som kan aktiveras för kombinationer av speditör, produkt och transportvillkor där betalare och betalares kundnummer skall vara redigerbart på sändningen trots att ett transportvillkor används.

12.24 Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är produktspecifika tjänster som t.ex. kyltransport, avisering etc.

12.24.1 Genvägar

På samma sätt som för kollislag kan produktneutrala genvägar definieras för tilläggstjänster så att en och samma kod i NAV kan användas för en och samma tjänst oavsett transportör eller produkt.



FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOD	Genvägens kod
BESKRIVNING	Genvägens beskrivning
VALIDERING	Giltiga värden: - Blank - Varna användare - Obligatorisk Standardvärde för valideringsfältet i inställningarna för tilläggstjänster.
ANTAL RELATIONER	Visar antalet relationer till produktspecifika tjänster som definierats för genvägen.

12.24.2 Tilläggstjänst inställningar

Med inställningar för tilläggstjänster sätts regler för hur tjänster skall föreslås och ev. krävas på sändning. Inställningar kan göras för enskilda dokument, kunder etc. eller generellt.

Speditörkod	Speditör servicekod	Källdokum...	Källdokum...	Ursprungstyp	Ursprungsnummer	Ursprungsadress	Tilläggstjänst genvägs kod	Validering	
		Förs.order					LOGTRADE E...		
		Förs.order					LOGTRADE S...		
DHL	STYCKE	Förs.order	1422				BEGR. MÄN...	Obligatorisk	
DHL	STYCKE	Förs.order	1423				FARLIGT GO...	Obligatorisk	
DHL	STYCKE	Förs.order	1424				FARLIGT GO...	Obligatorisk	

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KÄLLDOKUMENTTYP	Villkorsfält som styr när en regel skall tillämpas.
KÄLLDOKUMENTNR	Blanka värden innebär generella regler och angivna värden avgränsar.
URSPRUNGSTYP	
URSPRUNGSNR	
URSPRUNGSADRESSKOD	
TILLÄGGSTJÄNSTER GENVÄGSKOD	Den tilläggstjänst som skall användas
VALIDERING	Vilken validering som skall göras när sändning skickas Giltiga värden: - Blank = Ingen validering - Varna användare = Användaren måste bekräfta innan sändningen skickas till LogTrade om tjänsten inte kunde läggas till sändningen. - Obligatorisk = Det är inte möjligt att skicka sändningen till LogTrade om tjänsten inte kan läggas till sändningen.

Många tilläggstjänster har parametrar som kräver värden innan sändningen kan skickas. Med listan över standardvärden för parametrar kan fasta eller beräknade standardvärden tilldelas.

Redigera - Standardvärdet för parametern

Start
Åtgärder

Ny
Via lista
Redigera lista
Ta bort
Via som lista
Via som diagram

Speditörkod	Speditör servicekod	Källdokum...	Ursprungstyp	Ursprungsnr	Ursprunga...	Landkod	Tjänstnamn	Parameterkod	Parameternamn	Prefix	Beräknat värde	Parametervärdetyp	Parametervärde
								AccountNumber	Kontonummer		Företag ban...		
								AccountType	Kontotyp			Bankgiro	BankGiro
								AdviceTemplateId	Mallid		Språkkod		
								Amount	Belopp		Ordervärde		
								CurrencyCode	Valuta		Valutakod		
								GrossWeight	Gross weight		Bruttovikt		
								Reference	Referens		Referens		
		Förs.order/-l...						AccountNumber	Kontonummer		Företag ban...		
		Förs.order/-l...						AccountType	Kontotyp			Bankgiro	BankGiro
		Förs.order/-l...						AdviceTemplateId	Mallid		Språkkod		
		Förs.order/-l...						Amount	Belopp		Leveransvärde		
		Förs.order/-l...						BusinessIdentifierCode	BIC		Företag SWI...		
		Förs.order/-l...						CurrencyCode	Valuta		Valutakod		
		Förs.order/-l...						NotifyType	Aviserings sätt			SMS	SMS
		Förs.order/-l...						Reference	Referens		Referens		
		Förs.order/-l...						ReferenceType	Referenstyp			Text	Text
DHL	PAKET						DhlSwedenG10Ser...	BookingNumber	Booking number				
POSTEN	VB EKONOMI							AviseringsMall	Advise Template			123	123
POSTNORD	VB EKONOMI							AviseringsMall	Advise Template			123	123


OK

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
SPEDITÖRKOD	Villkorsfält som styr när en regel skall tillämpas. Blanka värden innebär generella regler och angivna värden avgränsar.
SPEDITÖR SERVICEKOD	
KÄLLDOKUMENTTYP	
URSPRUNGSTYP	
URSPRUNGSNR	
URSPRUNGSADRESSKOD	
LANDKOD	
TJÄNSTNAMN	
PARAMETERKOD	Den parameter standardvärdet avser
PARAMETERNAMN	Namnet på parametern
BERÄKNAT VÄRDE	Giltiga värden: • Blank • Företag bankgironr. • Företag plusgironr. • Företag SWITFT-kod • Ordervärde • Leveransvärde • Språkkod • Bruttovikt • E-post • Mobilttelefonnr. • Valutakod • Referens • Säljare/Inköpare telefonnr • Säljare/inköpare e-post Om beräknat värde anges tillämpas logik som hämtar valt värde från företagsinformation, källdokument, kund/leverantör etc. beroende på värde.
PREFIX	Ett prefix som infogas före beräknat värde (eller fast värde i parametervärderubrik). Kolumnen är normalt dold.
PARAMETERVÄRDERUBRIK	I detta fält anges fasta parametervärden. ”Beräknat värde” måste vara blankt för att kunna ange något i detta fält.

Om parametrarnas datatyp har fasta värden väljs ett alternativ från en lista. Om datatypen inte har fasta värden kan valfritt värde anges.

12.24.4 Datatyper


Listan visar de datatyper som hanteras i tilläggstjänsternas parametrar och om datatypen har fasta alternativ eller ej. Listan över datatyper underhålls automatiskt när tjänster hämtas från LogTrade.



12.25 Avsändare

12.25.1 Avsändarlista

Visar en lista med avsändarkoder hämtade från LogTrade. Avsändare hämtas med kommandot "Hämta avsändare" på menyfliken "Start".




Istället för att specificera namn, adress m.m. för avsändare på en sändning kan avsändaradresskod anges. Standardvärde för avsändaradresskod på sändning kan automatiseras med inställningar beskrivna nedan.

Utöver fälten som hämtas från LogTrade kan följande kompletteringar göras:

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
E-POST	E-postadress kopplad till avsändaren
E-POST SPRÅK	Språk som skall användas när e-post skapas från sändningar med aktuell avsändarkod
AUKTORISATIONSKOD	Anger att avvikande auktorisationsuppgifter (licensnr, användare och lösenord) skall användas i kommunikation med LogTrade. Används för att skapa sändningar under annans LogTradekonto.

12.25.2 Auktorisationer



Genom att använda auktorisationer kan sändningar skapas under andra företags LogTrade-konton.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOD	Valfri kod för att identifiera en auktorisation
BESKRIVNING	Valfri beskrivning för auktorisationen
LICENSNR	Licensnr för kommunikation med LogTrade
LOGTRADE ANVÄNDAR-ID	Användar-id för kommunikation med LogTrade
LOGTRADE LÖSENORD	Lösenord för kommunikation med LogTrade
SKRIVARKÖ	Skrivarkö för utskrift. Eftersom en annan parts LogTrade-konto används måste ett skrivarnamn definierat under det LogTrade-kontot anges istället för någon av de egna skrivarköerna.


Observera att användande av auktorisationer kräver samordning av nummerserier, aviseringsmallar etc. mellan de inblandade parterna. Hanteringen av auktorisationer i LogTrade Connect utgör grunden för en integrationslösning mellan två parter. En lösning som sannolikt kompletteras med ytterligare integrationer.

12.26 Sändningsmallar

Sändningsmallar definieras i LogTrade och innehåller färdiga inställningar för transportör, produkt, tjänster m.m.


12.26.1 Sändningsmallista

Visar en lista över sändningsmallar. Sändningsmallar hämtas från LogTrade med kommandot "Hämta sändningsmallar" på menyfliken.



12.26.2 Sändningsmall inställningar

Med inställningarna för sändningsmallar kan tilldelning av sändningsmall automatiseras.



FÄLTNAMN	BESKRIVNING
FRÅN LAGERSTÄLLEKOD	Villkorsfält som styr när en regel skall tillämpas. Blanka värden innebär generella regler och angivna värden avgränsar.
KÄLLDOKUMENTTYP	
URSPRUNGSTYP	
URSPRUNGSNR	
LANDS-/REGIONKOD	
SÄNDNINGSMALLKOD	Den sändningsmallkod som skall användas när regeln uppfylls.

12.27 Spridning

Spridning innebär att flera sändningar grupperas i en och samma spridningssändning för att sändas till en gemensam spridningspunkt där de enskilda sändningarna går vidare till de enskilda leveransadresserna. Ett typiskt scenario för användning av spridningssändning är vid export då spridningssändningen förtullas i sin helhet istället för att förtulla varje enskild sändning.

12.27.1 Spridningspunkter

Spridningspunkter definierar omlastningspunkter där spridningssändningen bryts upp så de enskilda sändningarna kan transporteras vidare till varje enskild mottagare.

Kod	Namn	Ursprungstyp	Ursprungsnummer
BRING NO	Bring Norge	Kund	47523687

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOD	Spridningspunktens kod
NAMN	Spridningspunktens namn
URSPRUNGSTYP	Giltiga värden: • Kund • Leverantör • Kontakt • Anställd • Resurs • Ansvarsenhet • Lagerställe
URSPRUNGSNR	Kund/leverantörsnr etc.

12.27.2 Spridningspunktinställningar

Med spridningsinställningar kan fälten "Från spridningspunkt" och "Till spridningspunkt" beräknas automatiskt. I exemplet nedan kommer sändningar med speditör BRING och servicekoden BULKSPILT att hanteras som spridningssändning. Om sändningens ursprungstyp/-nr överensstämmer med spridningspunktens definition är det en sändning till spridningspunkten. I annat fall är det en sändning från spridningspunkten.

Speditörkod	Speditör servicekod	Landkod	Ursprungstyp	Ursprungsnr	Ursprungs...	Spridnings...
BRING	BS CARGO	NO				BRING NO

12.28 Speditörsfaktura

Med LogTrade Connect Advanced Management är det möjligt att importera fakturor från speiditörer och matcha kostnader mot frisläppta sändningar.

12.28.1 Importmetoder

Genom att definiera olika importmetoder kan filer från olika källor importeras. I LogTrade-inställningarna anges en standardmetod som används när fakturor hämtas från LogTrade.

Transportörer som inte skickar fakturor via LogTrade kan hanteras med egna importer av Excelfiler, eller XML-portar (xml-filer eller textfiler).

Kod	Beskrivning	Typ	XML Port ID	Excel specifikatio...	Jäm... vikt	Viktavvikelse tolerans %	Jäm... volym	Volymavvikelse tolerans %	Jäm... flak...	Flakmeteravvik tolerans
LOGTRADE	LogTrade Webservice	XML-port	12060669		☒	5	☐		☐	
TEST		Excel		SCHENKER	☐		☐		☐	

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOD	Importmetodens kod
BESKRIVNING	Beskrivning
TYP	Giltiga värden: - XML-port - Excel
XML-PORT-ID	Om typ är "XML-port" anges här den XML-port som skall användas vid import.
EXCEL SPECIFIKATIONSKOD	Om typ är "Excel" anges här den specifikation för excelimport som skall användas vid import.
JÄMFÖR VIKT	Styr om vikt skall jämföras mellan faktura och sändning.
VIKTAVVIKELSE TOLERANS %	Anger ev. feltolerans mellan faktura och sändning.
JÄMFÖR VOLYM	Styr om volym skall jämföras mellan faktura och sändning.
VOLYMAVVIKELSE TOLERANS %	Anger ev. feltolerans mellan faktura och sändning.
JÄMFÖR FLAKMETER	Styr om vikt skall jämföras mellan faktura och sändning.
FLAKMETERAVVIKELSE TOLERANS %	Anger ev. feltolerans mellan faktura och sändning.
JÄMFÖR KOSTNAD	Styr om kostnad/pris skall jämföras mellan faktura och sändning.
KOSTNADSAVVIKELSE TOLERANS %	Anger ev. feltolerans mellan faktura och sändning.
JÄMFÖR ANTAL KOLLI	Styr om antal kolli skall jämföras mellan faktura och sändning.
ANTAL KOLLI AVVIKELSE TOLERANS %	Anger ev. feltolerans mellan faktura och sändning.

12.28.2 Excelspecifikationer

För att importera fakturor i excelformat krävs mappningar mellan excelfilens flikar/celler och transportörsfakturan. Listan över excelpecifikationer visar tillgängliga specifikationer.

För att redigera en specifikation används kommandot "Redigera" på menyfliken "Start". Då öppnas specifikationskortet.

Kod	Beskrivning
DHL	DHL
DSV	DSV OnRoad
LILLA	DHL

Kod	Beskrivning
DHL	DHL
DSV	DSV OnRoad
LILLA	DHL

Med kommandot "Kopiera inställningar" på menyfliken "Start" kan inställningar kopieras från en annan specifikation.

12.28.3 Snabbflikar

12.28.3.1 Fakturahuvud

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOD	Specifikationens kod.
BESKRIVNING	Specifikationens beskrivning.
HUVUD ARBETSBLAD	Arbetsbladet i excelfilen som innehåller information om fakturahuvudet.
TILLÄGGSKOSTNADER ARBETSBLAD	Arbetsbladet i excelfilen som innehåller information om tilläggskostnader.
RADER ARBETSBLAD	Arbetsbladet i excelfilen som innehåller fakturarader.
FÖRSTA DATARAD	Radnummer för första fakturad.
FAKTURANR CELLREF.	Cellreferens till transportörens fakturanummer.
SPEDITÖR CELLREF	Cellreferens till speditörens namn.
FAKTURADATUM CELLREF.	Cellreferens till fakturadatum.

FÖRFALLODATUM	Cellreferens till förfalldatum.
VALUTAKOD CELLREF	Cellreferens till förfalldatum.
BELOPP EX. MOMS CELLREF.	Cellreferens till belopp exkl. moms.
BELOPP INKL. MOMS CELLREF.	Cellreferens till belopp inkl. moms.

12.28.3.2 Fakturamappningsrader

När en ny specifikation skapas infogas fakturamappningsrader automatiskt för de fält som skall mappas till speditörsfakturaradfält.

FÄLTNAMN	BESKRIVNING
FÄLTNR	Fältnummer för fältet som skall mappas.
FÄLTNAMN	Fältnamn för fältet som skall mappas.
FÄLTRUBRIK	Fältrubrik (i användarens språk) för fältet som skall mappas.
URSPRUNGSKOLUMN	Den kolumn i excelarket data skall hämtas från.

12.28.3.3 Tilläggskostnader mappningsrader


FÄLTNAMN	BESKRIVNING
BESKRIVNING	Beskrivning för tilläggskostnaden.
BESKRIVNING CELLREF.	Cellreferens till tilläggskostnadens beskrivning.
BELOPP CELLREF.	Cellreferens till tilläggskostnadens belopp.

12.29 Tullfaktura

12.29.1 Texter


Tullfakturatexter är textblock som infogas som tullfakturer under artikelraderna. Texter utan lands-/regionkod gäller generellt förutom för sändningar där mottagarlandet har en egen definition av tullfakturatexter.

Med kommandot "Redigera" på menyfliken "Start" öppnas textraderna. I listan över textrader kan önskade texter registreras.



12.29.2 Landinställningar

Med landinställningar styrs hur rader skall presenteras på tullfaktura




FÄLTNAMN	BESKRIVNING
LANDS-/REGIONKOD	Landkod för mottagarland
RADGRUPPERINGSNIVÅ	Giltiga värden: • EU tullstatistiknr • EU tullstatistiknr, artikelnr • EU tullstatistiknr, artikelnr, beskrivning Styr aggregeringsnivå på tullfakturarader.

12.30 Farligt gods

12.30.1 Farligt Gods

Visar en lista över farligt gods som kan användas på sändning vid registrering av farligt gods.



The screenshot shows a software window titled 'Redigera - Farligt gods'. It has a ribbon menu with tabs 'Start' and 'Åtgärder'. The 'Start' tab is active, showing icons for 'Ny', 'Visa lista', 'Redigera lista', 'Ta bort', 'Visa som lista', 'Visa som diagram', 'OneNote', 'Noteringar', and 'Länkar'. Below the ribbon is a table with the following data:

Kod	Beskrivning	Beskrivning 2	UN-nr	Klassificerin... (ADR/IMG)	Förpacknin...	Tunnelrestr...	IMDG flampunkt	IMDG vattenf...
FYRVERKERI	Fyrverkerier		0336	1.4G		E		☐
TÄNDPATRON	Tändpatroner		0319	1.4G		E		☐
UN1090	Aceton		1090	3	II	D/E		☐
UN1090-1	Aceton, pall		1090	3	II	D/E		☐

An 'OK' button is located at the bottom right of the window.


FÄLTNAMN	BESKRIVNING
KOD	Anger typen av farligt gods. Hämtas från listan över farligt gods.
BESKRIVNING	Beskrivningen av det farliga godsen. Hämtas från vald typ av farligt gods.
UN-NR	Fyrsiffrigt nummer som identifierar farligt gods enligt räddningsverkets klassificering.
KLASSIFICERING (ADR/IMDG)	Klassificeringskod enligt ADR (väg) och IMDG (sjöfart).
FÖRPACKNINGSGRUPP	Giltiga värden är I, II och III. Gruppen beskriver godsets krav på emballage.
TUNNELRESTRIKTIONER	Tunnlar klassificeras av länsstyrelserna. Detta fält anger lägsta klassificering en tunnel kan ha för att transportera det farliga godset.
IMDG FLAMPUNKT	Flampunkten enligt IMDG. Skall anges vid sjötransport.
IMDG VATTENFÖRORENANDE	Anger om godset är vattenförorenande.

12.30.2 Artikelinställning

Med artikelinställningar kopplas artiklar till farligt gods-koder. Per artikel och enhetskod knyts en farligt gods-kod. Det är även möjligt att ange om kopplingen avser sjötransport, ej sjötransport eller oavsett sjötransport eller ej.

Det är även möjligt att koppla en genvägs kod till ett kollislag. Observera att antalskopplingen mellan artikelenheten och kollislaget är "omvänt" så att man anger hur många kollin som behövs för 1 st av den angivna enheten. På första raden i exemplet nedan innebär detta att 1 kartong aceton resulterar i 4 flaskor farligt gods. Denna inställning gäller endast om sändningen avser sjötransport.


I kolumnen "Begränsad mängd" markeras om inställningen ska resultera i att farlig godsraden som skapas för sändningen ska markeras som begränsad mängd. Om samtliga farligt godsraden i en sändning är markerade som begränsad mängd används en farligt gods-tjänst för begränsad mängd om sådan finns för vald transportörsprodukt.



Artikelnr	Enhetskod	Sjötransport	Farligt gods kod	Kollin per antal	Kollislag genvägs kod	Begränsad mängd
70001	STYCK		UN1900-S	1	FLASKA	☐
70002	STYCK		UN1900-S	1	FLASKA	☐
70003	STYCK		UN1090	1	FLASKA	☐
FG-ACETON	KARTONG	Ja	UN1090	4	FLASKA	☒
FG-ACETON	PALL	Nej	UN1090	1	PALL	☐
FG-ACETON	STYCK		UN1900-S	1	FLASKA	☒

12.30.3 Sjötransportdefinitioner

Med tabellen Sjötransportdefinitioner kan regler definieras för när sjötransport är aktuellt. Om inget standardvärde för tjänstparametern sjötransport kan hittas i ordinarie hantering av standardvärden för tjänster görs en kontroll mot sjötransportdefinitionerna för att avgöra om sändningen avser sjötransport eller ej.



Landkod	Speditörkod	Speditör ser...	Från postnr	Till postnr
IS			900 00	999 99